EVALUACIÓN FINAL

PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS CISCO CCNP

HEYNER SAMIR SILVA BONILLA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES DIPLOMADO CISCO CCNP IBAGUE 2019

EVALUACIÓN PRUEBA DE HABILIDADES PRACTICAS CCNP

HEYNER SAMIR SILVA BONILLA

Diplomado de profundización cisco CCNP prueba de Habilidades prácticas

> Director: Gerardo Granados Acua MSc. en Telecomunicaciones

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES DIPLOMADO CISCO CCNP IBAGUE 2019

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Diciembre del 2019

AGRADECIMIENTOS

A mis padres y esposa e hijos que siempre me apoyaron en este proceso para terminar esta etapa académica como profesional, y tutores quienes me dieron acompañamiento en este proceso de diplomado, que hace parte de la formación como profesional.

•

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE ILUSTRACIONES
LISTA DE TABLAS
GLOSARIO
RESUMEN11
ABSTRACT
NTRODUCCIÓN13
Evaluación-PruebadehabilidadesprácticasCCNP 14
Descripción general de la prueba de habilidades14
ESCENARIO 115
1. Configurar las interfaces con las direcciones IPv4 e IPv6 que se muestran en la topología de red
2. Ajustar el ancho de banda a 128 kbps sobre cada uno de los enlaces seriales ubicados en R1, R2, y R3 y ajustar la velocidad de reloj de las conexiones de DCE según sea apropiado
3. En R2yR3configurar las familias de direcciones OSPFv3para IPv4eIPv6. Utilice el identificador de enrutamiento 2.2.2.2 en R2 y 3.3.3.3 en R3 para ambas familias de direcciones
4. En R2, configurar la interfaz F0/0 en el área 1 de OSPF y la conexión serial entre R2 y R3 en OSPF área 0
 En R3, configurar la interfaz F0/0 y la conexión serial entre R2 y R3 en OSPF área 0. 18
6. Configurar el área 1 como un área totalmente Stubby19
7. Propagar rutas por defecto de IPv4 y IPv6 en R3 al interior del dominio OSPFv3. 19
8. Realizar la configuración del protocolo EIGRP para IPv4 como IPv6. Configurar la interfaz F0/0 de R1 y la conexión entre R1 y R2 para EIGRP con el sistema autónomo 101. Asegúrese de que el resumen automático está desactivado
9. Configurar las interfaces pasivas para EIGRP según sea apropiado19
10. En R2, configurar la redistribución mutua entre OSPF y EIGRP para IPv4 e IPv6. Asignar métricas apropiadas cuando sea necesario19
11. En R2, de hacer publicidad de la ruta 192.168.3.0/24 a R1 mediante una lista de distribución y ACL
Parte 2: Verificar conectividad de red y control de la trayectoria.

a Ic	. Verificar que las rutas filtradas no están presentes en las tablas de enrutamiento o os routers correctas	de 20
Escer	nario 2	21
т	opología de red	21
Par	te 1: Configurar la red de acuerdo con las especificaciones	21
a.	Apagar todas las interfaces en cada switch	21
b.	Asignar un nombre a cada switch acorde al escenario establecido	22
c. dia	Configurar los puertos troncales y Port-channels tal como se muestra en el grama	22
1 F 1	. La conexión entre DLS1 y DLS2 será un EtherChannel capa-3 utilizando LACP. Para DLS1 se utilizará la dirección IP 10.12.12.1/30 y para DLS2 utilizará 0.12.12.2/30.	22
2	Los Port-channels en las interfaces Fa0/7 y Fa0/8 utilizarán LACP	23
3	Los Port-channels en las interfaces F0/9 y fa0/10 utilizará PAgP	26
4	 Todos los puertos troncales serán asignados a la VLAN 800 como la VLAN nativa 30 	a.
d.	Configurar DLS1, ALS1, y ALS2 para utilizar VTP versión 3	31
1	. Utilizar el nombre de dominio UNAD con la contraseña cisco123	31
2	. Configurar DLS1 como servidor principal para las VLAN	32
3	. Configurar ALS1 y ALS2 como clientes VTP	32
e.	Configurar en el servidor principal las siguientes VLAN:	41
f.	En DLS1, suspender la VLAN 434	41
g. en [Configurar DLS2 en modo VTP transparente VTP utilizando VTP versión 2, y configura DLS2 las mismas VLAN que en DLS1	ar 41
h.	Suspender VLAN 434 en DLS2	42
i. CO	En DLS2, crear VLAN 567 con el nombre de CONTABILIDAD. La VLAN de NTABILIDAD no podrá estar disponible en cualquier otro Switch de la red	42
ј. у 34	Configurar DLS1 como Spanning tree root para las VLAN 1, 12, 434, 800, 1010, 111 456 y como raíz secundaria para las VLAN 123 y 234.	1 43
k. sec	Configurar DLS2 como Spanning tree root para las VLAN 123 y 234 y como una raíz rundaria para las VLAN 12, 434, 800, 1010, 1111 y 3456	43
l. seh	Configurar todos los puertos como troncales de tal forma que solamente las VLAN que nan creado se les permitirá circular a través de estos puertos.) 43
m. VLA	Configurar las siguientes interfaces como puertos de acceso, asignados a las AN de la siguiente manera:	43

Pa	rt 2: conectividad de red de prueba y las opciones configuradas	16
a. de	Verificar la existencia de las VLAN correctas en todos los switches y la asignación puertos troncales y	16
b.	Verificar que el EtherChannel entre DLS1 y ALS1 está configurado correctamente	17
c.	Verificar la configuración de Spanning tree entre DLS1 o DLS2 para cada VLAN	17
CON	CLUSIONES	18
BIBLI	OGRAFÍA	19

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Topología propuesta para el escenario 1	15
Ilustración 2 Captura de pantalla de ping entre R1 y R2	20
Ilustración 3 captura de pantalla de ping entre R2 a R1 y de R2 a R3	20
Ilustración 4 Topología propuesta para el escenario 2	21
Ilustración 5 Captura de pantalla de programación LACP y PAgP en ALS1	28
Ilustración 6 Captura de pantalla de programación LACP y PAgP en DLS1	28
Ilustración 7 Captura de programación LACP y PAgP en DLS2	29
Ilustración 8 Captura de pantalla de programación LACP y PAgP en ALS2	29
Ilustración 9 Captura de pantalla de configuración de interfaces en DLS2	44
Ilustración 10 Captura de pantalla de configuración de interfaces en ALS2	45
Ilustración 11 Captura de pantalla de configuracion de interfaces en DLS1	45
Ilustración 12 Captura de pantalla de configuración de interfaces en ALS1	46
Ilustración 13 Captura de pantalla de verificación de VLAN en DLS1	46
Ilustración 14 Captura de pantalla de verificación de VLAN en DLS2	47

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Nombres VLAN	41
Tabla 2 Interfaces	44

GLOSARIO

CCNP: certificación en routing y switch

Gns3: simulador grafico de red

Interfaz: conexión entre dos ordenadores de cualquier tipo trabajando

Networking: se basa en construir una amplia red de contactos entre empresas

Interfaz: conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo

OSPF: camino más corto abierto protocolo de enrutamiento que proporciona la ruta más corta

Protocolos de red: conjunto de reglas que rigen el intercambio de información a través de una red de computadoras.

Conectividad: se considera como la capacidad de un dispositivo para ser conectado y comunicarse con otro.

Puerto: interfaz a través de la cual se realizan el intercambio de datos.

Servidor: dispositivo por el cual se proporciona recurso a diferentes clientes

Host: se reconoce como un sistema de comunicación en red, dentro del cual están los servidores de acceso a routers.

Routers: dispositivo de capa de red que se usa para determinar la ruta optima a través del cual se deben enviar el tráfico de red.

RIP: protocolo de información de enrutamiento IGP suministrado con los sistemas UNIX, BSD.

Gateway: dispositivo de una red que sirve de puerta de acceso a otra red

RESUMEN

Los escenarios que se presentan en la evaluación de habilidades prácticas, en el registro de la configuración de cada uno de los dispositivos, la descripción detallada del paso a paso de cada una de las etapas realizadas durante su desarrollo, el registro de los procesos de verificación de conectividad mediante el uso de comandos ping, traceroute, show ip route, entre otros.

La Prueba de habilidades está conformada por dos (2) escenarios, donde se realizará el proceso de configuración usando cualquiera de las siguientes herramientas: Packet Tracer, GNS3 o SMARTLAB

Por lo anterior se evidencia que presento un mayor manejo en la aplicación de packet tracer como medio para realizar la configuración solicitada.

Una herramienta importante para el uso en los procesos de telecomunicaciones, la capacidad de análisis en la conformación de la plataforma de una red y tener la claridad de como efectuar dicho procedimiento.

Palabras clave: networking, enrutamiento, cisco, ccnp

ABSTRACT

The scenarios presented in the evaluation of practical skills, in the registration of the configuration of each of the devices, the specific description of the step at each step of one of the stages performed during its development, the registration of the verification processes of connectivity through the use of ping, traceroute, show ip route commands, among others.

The Skills Test is made up of two (2) situations, where the configuration process is carried out using any of the following tools: Packet Tracer, GNS3 or SMARTLAB Due to the above, it is evident that it presents greater handling in the application of the tracking package as a means to carry out the requested configuration.

An important tool for the use in telecommunications processes, the ability to analyze the conformation of a network platform and be clear about the said procedure

Keywords: networking, routing, cisco, ccnp.

INTRODUCCIÓN

El trabajo desarrollado nos muestra la importancia que tiene el uso de los cursos de CCNA y CCNP en la cual se desarrollan dos escenarios y la implementación de estos, conformando redes de datos con la ayuda de dispositivos tales como router y swich y el desarrollo de los mismo en el simulador packer trace con el cual se trabaja de manera dinámica para conseguir los resultados solicitados.

Parte de esta implica la interconexión de los dispositivos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento que forman parte de las tipologías de la red.

Evaluación-PruebadehabilidadesprácticasCCNP

Descripción general de la prueba de habilidades

La evaluación denominada "**Prueba de habilidades prácticas**", forma parte de las actividades evaluativas del Diplomado de Profundización CCNP, y busca identificar el grado de desarrollo de competencias y habilidades que fueron adquiridas a lo largo del diplomado. Lo esencial es poner a prueba los niveles de comprensión y solución de problemas relacionados con diversos aspectos de Networking.

Para esta actividad, el estudiante dispone de cerca de dos semanas para realizar las tareas asignadas en cada uno de los dos (2) escenarios propuestos, acompañado de los respectivos procesos de documentación de la solución, correspondientes al registro de la configuración de cada uno de los dispositivos, la descripción detallada del paso a paso de cada una de las etapas realizadas durante su desarrollo, el registro de los procesos de verificación de conectividad mediante el uso de comandos **ping, traceroute, show ip route, entre otros.**

Teniendo en cuenta que la Prueba de habilidades está conformada por dos (2) escenarios, el estudiante deberá realizar el proceso de configuración de usando cualquiera de las siguientes herramientas: **Packet Tracer**, **GNS3 o SMARTLAB**.

ESCENARIO 1



1. Configurar las interfaces con las direcciones IPv4 e IPv6 que se muestran en la topología de red.

Router 1

Router>enable Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R1 R1(config)#int g0/0 R1(config-if)#ip address 192.168.110.1 255.255.255.0 R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:ACAD:110::1/64 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router 2

Router>enable Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R2 R2(config)#int g0/0 R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 R2(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:ACAD:B::1/64 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#exit R2(config)#int s0/0/0 R2(config-if)#ip address 192.168.9.2 255.255.255.252 R2(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:ACAD:90::2/64 R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

R2(config-if)#exit R2(config)#int s0/0/1 R2(config-if)#ip address 192.168.9.5 255.255.255.252 R2(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:ACAD:91::1/64 R2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down R2(config-if)#exit R2(config)#exit R2# %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

R2#w Building configuration... [OK]

Router 3

Router>enable Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R3 R3(config)#int g0/0 R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 R3(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:ACAD:C::1/64 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up R3(config-if)#exit

R3(config)#int s0/0/1 R3(config-if)#ip address 192.168.9.6 255.255.255.252 R3(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:ACAD:91::2/64 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up R3(config-if)#exit R3(config)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up R3(config)#exit R3# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console R3#w Building configuration... [OK]

2. Ajustar el ancho de banda a 128 kbps sobre cada uno de los enlaces seriales ubicados en R1, R2, y R3 y ajustar la velocidad de reloj de las conexiones de DCE según sea apropiado.

Router 1

R1>enable R1#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#int s0/0/0 R1(config-if)#clock rate 128000 This command applies only to DCE interfaces R1(config-if)#bandwidth 128 R1(config-if)#bandwidth 128 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit

Router 2 Serial 0/0/0

R2>enable R2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#int s0/0/0 R2(config-if)#bandwidth 128 R2(config-if)#exit Router 2 Serial 0/0/1 R2(config)# R2(config)#int s0/0/1 R2(config-if)#clock rate 128000 This command applies only to DCE interfaces R2(config-if)#bandwidth 128 R2(config-if)#exit

Router 3

R3>enable R3#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#int s0/0/1 R3(config-if)#bandwidth 128 R3(config-if)#exit

3. En R2 y R3 configurar las familias de direcciones OSPFv3 para IPv4 e IPv6. Utilice el identificador de enrutamiento 2.2.2.2 en R2 y 3.3.3.3 en R3 para ambas familias de direcciones.

R2>enable

R2#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#router ospf 1

R2(config-router)#router-id 2.2.2.2

R2(config-router)#network 192.168.9.0 0.0.0.3 area 1

R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1

R2(config-router)#exit

R2(config)#

- 4. En R2, configurar la interfaz F0/0 en el área 1 de OSPF y la conexión serial entre R2 y R3 en OSPF área 0.
- 5. En R3, configurar la interfaz F0/0 y la conexión serial entre R2 y R3 en OSPF área 0.

R3>enable

R3#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#router ospf 1 R3(config-router)#router-id 3.3.3.3 R3(config-router)#network 192.168.9.4 0.0.0.3 area 1 R3(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 1 R3(config-router)#exit

R3(config)#

6. Configurar el área 1 como un área totalmente Stubby.

R2>enable R2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#router ospf 1 R2(config-router)#area 1 stub R2(config-router)#exit R2(config)#

- 7. Propagar rutas por defecto de IPv4 y IPv6 en R3 al interior del dominio OSPFv3.
- 8. Realizar la configuración del protocolo EIGRP para IPv4 como IPv6. Configurar la interfaz F0/0 de R1 y la conexión entre R1 y R2 para EIGRP con el sistema autónomo 101. Asegúrese de que el resumen automático está desactivado.
- 9. Configurar las interfaces pasivas para EIGRP según sea apropiado.
- 10. En R2, configurar la redistribución mutua entre OSPF y EIGRP para IPv4 e IPv6. Asignar métricas apropiadas cuando sea necesario.

R1>enable

R1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#router eigrp 101

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#network 192.168.9.0 0.0.0.3

R1(config-router)#network 192.168.110.0 0.0.255

R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255

R1(config-router)#exit

11. En R2, de hacer publicidad de la ruta 192.168.3.0/24 a R1 mediante una lista de distribución y ACL.

Parte 2: Verificar conectividad de red y control de la trayectoria.

Registrar las tablas de enrutamiento en cada uno de los routers, acorde con los parámetros de configuración establecidos en el escenario propuesto.

Verificar comunicación entre routers mediante el comando ping y traceroute

Ping de R1 a R2



Ilustración 2 Captura de pantalla de ping entre R1 y R2

		IOS C	ommand Line Interfa	ice		
						-
R2>enak R2#ping)le 192.168.9.1					
Type es Sending	cape sequence 5, 100-byte	to abort. ICMP Echos	to 192.168.9	1, timeout is	2 seconds	-
Success	rate is 100	percent (S	(/5), round-tr:	ip min/avg/max	= 1/2/10	ms
R2#ping	192.168.9.2					
Type es Sending	cape sequence 5, 100-byte	to abort. ICMP Echos	to 192.168.9	2, timeout is	2 seconds	-
Success	s rate is 100	percent (S	(/5), round-tr:	ip min/avg/max	= 2/5/18	ms
R2#ping	192.168.9.5					
Type es Sending	cape sequence 5, 100-byte	to abort. ICMP Echos	to 192.168.9	5, timeout is	2 seconds	:
Success	rate is 100	percent (S	(/5), round-tr:	ip min/avg/max	= 2/4/12	ms E
R2#						-
Ctrl+F6 to e	exit CLI focus			Сору	Pa	ste

Ilustración 3 captura de pantalla de ping entre R2 a R1 y de R2 a R3

a. Verificar que las rutas filtradas no están presentes en las tablas de enrutamiento de los routers correctas.

Nota: Puede ser que Una o más direcciones no serán accesibles desde todos los routers después de la configuración final debido a la utilización de listas de distribución para filtrar rutas y el uso de IPv4 e IPv6 en la misma red.

Escenario 2

Una empresa de comunicaciones presenta una estructura Core acorde a la topología de red, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, etherchannels, VLANs y demás aspectos que forman parte del escenario propuesto.

Topología de red



Parte 1: Configurar la red de acuerdo con las especificaciones.

Ilustración 4 Topología propuesta para el escenario 2

a. Apagar todas las interfaces en cada switch.

DLS1

Switch#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname DLS1

DLS1(config)#int range f0/1-24

DLS1(config-if-range)#shutdown

DLS2

Switch>enable Switch#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname DLS2 DLS2(config)#int range f0/1-24 DLS2(config-if-range)#shutdown

ALS1

Switch>enable

Switch#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname ALS1

ALS1(config)#int range f0/1-24

ALS1(config-if-range)#shutdown

ALS2

Switch>enable

Switch#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname ALS2

ALS2(config)#int range f0/1-24

ALS2(config-if-range)#shutdown

- b. Asignar un nombre a cada switch acorde al escenario establecido.
- c. Configurar los puertos troncales y Port-channels tal como se muestra en el diagrama.
- 1. La conexión entre DLS1 y DLS2 será un EtherChannel capa-3 utilizando LACP. Para DLS1 se utilizará la dirección IP 10.12.12.1/30 y para DLS2 utilizará 10.12.12.2/30.

DLS2

DLS2>enable

DLS2#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. DLS2(config)#int port-channel 12 DLS2(config-if)#no switchport DLS2(config-if)#ip address 10.12.12.2 255.255.255.252 DLS2(config-if)#exit DLS2(config)#int range f0/11-12 DLS2(config-if-range)#no switchport DLS2(config-if-range)#channel-protocol lacp DLS2(config-if-range)#channel-group 12 mode active DLS2(config-if-range)# Creating a port-channel interface Port-channel 12

DLS1

DLS1#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. DLS1(config)#int port-channel 12 DLS1(config-if)#no switchport DLS1(config-if)#ip address 10.12.12.1 255.255.255.252 DLS1(config-if)#exit DLS1(config)#int range f0/11-12 DLS1(config)#int range f0/11-12 DLS1(config-if-range)#channel-protocol lacp DLS1(config-if-range)#channel-group 12 mode active DLS1(config-if-range)#

2. Los Port-channels en las interfaces Fa0/7 y Fa0/8 utilizarán LACP.

DLS1

DLS1>enable

DLS1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

DLS1(config)#int range f0/7-8

DLS1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

DLS1(config-if-range)#switchport mode trunk

DLS1(config-if-range)#channel-protocol lacp

DLS1(config-if-range)#channel-group 1 mode active

DLS1(config-if-range)#

Creating a port-channel interface Port-channel 1

DLS1(config-if-range)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to down %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to down DLS1(config-if-range)#

ALS1

ALS1>enable

ALS1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ALS1(config)#int ran fa0/7-8

ALS1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

ALS1(config-if-range)#switchport mode trunk

ALS1(config-if-range)#channel-protocol lacp

ALS1(config-if-range)#channel-group 1 mode active

ALS1(config-if-range)#

Creating a port-channel interface Port-channel 1

DLS2

DLS2>enable DLS2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. DLS2(config)#int range f0/7-8 DLS2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q DLS2(config-if-range)#switchport mode trunk DLS2(config-if-range)#channel-protocol lacp DLS2(config-if-range)#channel-group 2 mode active DLS2(config-if-range)# Creating a port-channel interface Port-channel 2 DLS2(config-if-range)#no shutdown

ALS2

ALS2>enable ALS2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ALS2(config)#int range f0/7-8 ALS2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q ALS2(config-if-range)#switchport mode trunk ALS2(config-if-range)#channel-protocol lacp ALS2(config-if-range)#channel-group 2 mode active ALS2(config-if-range)# Creating a port-channel interface Port-channel 2 ALS2(config-if-range)#no shutdown 3. Los Port-channels en las interfaces F0/9 y fa0/10 utilizará PAgP. DLS1

DLS1>enable

DLS1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

DLS1(config)#int range f0/9-10

DLS1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

DLS1(config-if-range)#switchport mode trunk

DLS1(config-if-range)#channel-group 4 mode desirable

DLS1(config-if-range)#

Creating a port-channel interface Port-channel 4

DLS1(config-if-range)#no shutdown

ALS2

ALS2#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ALS2(config)#int range f0/9-10

ALS2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

ALS2(config-if-range)#switchport mode trunk

ALS2(config-if-range)#channel-group 4 mode desirable

ALS2(config-if-range)#

Creating a port-channel interface Port-channel 4

ALS2(config-if-range)#no shutdown

DLS2

DLS2#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

DLS2(config)#int range f0/9-10

DLS2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

DLS2(config-if-range)# switchport mode trunk DLS2(config-if-range)#channel-group 3 mode desirable DLS2(config-if-range)# Creating a port-channel interface Port-channel 3 DLS2(config-if-range)#no shutdown

ALS1

ALS1>enable

ALS1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ALS1(config)#int range f0/9-10

ALS1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

ALS1(config-if-range)#switchport mode trunk

ALS1(config-if-range)#channel-group 3 mode desirable

ALS1(config-if-range)#

Creating a port-channel interface Port-channel 3

ALS1(config-if-range)#no shutdown

ALS1	
Physical Config CLI Attributes	
IOS Command Line Interface	
ALS1(config) #exit ALS1# \$995-5-CONFIG I: Configured from console by console	*
<pre>ALSI\$snow etnerchannel summary Flags: D - down P - in port-channel I - stand-alone s - suspended H - Hot-standby (LACP only) R - Layer3 S - Layer2 U - in use f - failed to allocate aggregator u - unsuitable for bundling w - waiting to be aggregated d - default port Number of channel-groups in use: 2</pre>	
Number of aggregators: 2	
Group Port-channel Protocol Ports	
+	_
1 Pol(SU) LACP Fa0/7(P) Fa0/8(P) 3 Po3(SU) PAgP Fa0/9(P) Fa0/10(P) ALS1#	T T
Ctrl+F6 to exit CLI focus	Paste

Ilustración 5 Captura de pantalla de programación LACP y PAgP en ALS1

DLS1					
Physical Co	nfig CLI	Attributes			
		IOS Co	mmand Line Interface		
					*
DLS1>enable	2				
DLS1#show e	etherchanne	l summary			
Flags: D -	- down	P - in	port-channel		
I -	- stand-alo	ne s - sus	spended		
н -	- Hot-stand	by (LACP c	niy)		
п -	- in use	f - fai	led to allocate ac	gregator	
u -	- unsuitabl	e for bund	lling	gregever	
w -	- waiting t	o be aggre	gated		
d -	- default p	ort			
Number of a	channel-gro	ups in use	. 3		
Number of a	aggregators	:	3		
Group Port	c-channel	Protocol	Ports		
+	+		-		
+					
1 Po1	(SU)	LACP	Fa0/7(P) Fa0/8(P)		-
4 Po4	(SU)	PAgP	Fa0/9(P) Fa0/10(F	9	=
12 Po12	2 (RD)	LACP	Fa0/11(D) Fa0/12	(D)	
DLS1#					-
	1.6			Conv	Deate

Ilustración 6 Captura de pantalla de programación LACP y PAgP en DLS1

LS2	
hysical Config CLI Attributes	
IOS Command Line Interface	
DLS2# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console	*
<pre>DLS2\$show etherchannel summary Flags: D - down P - in port-channel I - stand-alone s - suspended H - Hot-standby (LACP only) R - Layer3 S - Layer2 U - in use f - failed to allocate aggregator u - unsuitable for bundling w - waiting to be aggregated d - default port</pre>	
Number of channel-groups in use: 3 Number of aggregators: 3	
Group Port-channel Protocol Ports	
Z Po2 (SU) LACP Fa0/7 (P) Fa0/8 (P) 3 Po3 (SU) PAgP Fa0/9 (P) Fa0/10 (P) 12 Po12 (RD) LACP Fa0/11 (D) Fa0/12 (D) DLS2‡ Fa0/11 (D) Fa0/12 (D)	
Ctrl+F6 to exit CLI focus	Paste

Ilustración 7 Captura de programación LACP y PAgP en DLS2

ALS2		
Physical	Config CLI Attributes	
	IOS Command Line Interface	
		*
ALS2>en ALS2#sh Flags:	able Now etherchannel summary D - down P - in port-channel	
	<pre>I = stand-alone s = suspended H = Hot-standby (LACP only) R = Layer3 S = Layer2 U = in use f = failed to allocate aggregator u = unsuitable for bundling w = waiting to be aggregated d = default port</pre>	
Number Number	of channel-groups in use: 2 of aggregators: 2	
Group	Port-channel Protocol Ports	
+		
2 4 ALS2#	Po2(SU) LACP Fa0/7(P) Fa0/8(P) Po4(SU) PAgP Fa0/9(P) Fa0/10(P)	•
Ctrl+F6 to e	exit CLI focus	Paste

Ilustración 8 Captura de pantalla de programación LACP y PAgP en ALS2

4. Todos los puertos troncales serán asignados a la VLAN 800 como la VLAN nativa.

DLS1

DLS1(config)#int po1

DLS1(config-if)#switchport trunk native vlan 800

DLS1(config-if)#exit

DLS1(config)#int po4

DLS1(config-if)#switchport trunk native vlan 800

DLS1(config-if)#exit

DLS2

DLS2(config)#int po2

DLS2(config-if)#switchport trunk native vlan 800

DLS2(config-if)#exit

DLS2(config)#

DLS2(config)#int po3

DLS2(config-if)#switchport trunk native vlan 800

DLS2(config-if)#exit

ALS1

ALS1>enable

ALS1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ALS1(config)#int po1

ALS1(config-if)#switchport trunk native vlan 800

ALS1(config-if)#exit

ALS1(config)#int po3

ALS1(config-if)#switchport trunk native vlan 800

ALS2

ALS2(config-if)#switchport trunk native vlan 800

ALS2(config-if)#exit

ALS2(config)#int po4

ALS2(config-if)#switchport trunk native vlan 800

ALS2(config-if)#exit

- d. Configurar DLS1, ALS1, y ALS2 para utilizar VTP versión 3
- 1. Utilizar el nombre de dominio UNAD con la contraseña cisco123 DLS1

DLS1>enable

DLS1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

DLS1(config)#vtp domain UNAD

Changing VTP domain name from NULL to UNAD

DLS1(config)#vtp pass cisco123

Setting device VLAN database password to cisco123

DLS1(config)#vtp version 2

DLS1(config)#

ALS1

ALS1>enable ALS1#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ALS1(config)#vtp domain UNAD Domain name already set to UNAD. ALS1(config)#vtp password cisco123 Setting device VLAN database password to cisco123 ALS1(config)#vtp version 2

ALS2

ALS2>enable ALS2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ALS2(config)#vtp domain UNAD Domain name already set to UNAD. ALS2(config)#vtp password cisco123 Setting device VLAN database password to cisco123 ALS2(config)#vtp version 2

2. Configurar DLS1 como servidor principal para las VLAN.

DLS1>enable

DLS1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

DLS1(config)#vtp mode server

Device mode already VTP SERVER.

DLS1(config)#

3. Configurar ALS1 y ALS2 como clientes VTP.

ALS1>enable

ALS1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ALS1(config)#vtp mode client

Setting device to VTP CLIENT mode.

ALS1(config)#

ALS2(config)# ALS2(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. ALS2(config)#

DLS1

Switch>enable Switch#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname DLS1 DLS1(config)#int f0/1 DLS1(config-if)#switchport mode access DLS1(config-if)#switchport port-security maximum 1 DLS1(config-if)#exit DLS1 %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console DLS2 Switch>enable Switch#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname DLS2 DLS2(config)#int f0/1 DLS2(config-if)#switchport mode access DLS2(config-if)#switchport port-security maximum 1 DLS2(config-if)#exit

DLS2(config)#exit

DLS2#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ALS1

Switch>enable Switch#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname ALS1 ALS1(config)#int f0/1 ALS1(config-if)#switchport mode access ALS1(config-if)#switchport port-security maximum 1 ALS1(config-if)#exit ALS1(config)#exit ALS1(config)#exit ALS1# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ALS2

Switch>enable Switch#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname ALS2 ALS2(config)#int f0/1 ALS2(config-if)#switchport mode access ALS2(config-if)#switchport port-security maximum 1 ALS2(config-if)#exit ALS2(config)#exit ALS2(config)#exit ALS2# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Configuramos los puertos troncales y la VLAN nativa 800

ALS1 ALS1#

ALS1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ALS1(config)#vtp mode server

Device mode already VTP SERVER.

ALS1(config)#int range f0/7-12

ALS1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 800

ALS1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan except 1999

ALS1(config-if-range)#switchport mode trunk

ALS1(config-if-range)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to up

ALS1(config-if-range)#

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/10 (800), with DLS2 FastEthernet0/10 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/9 (800), with DLS2 FastEthernet0/9 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/9 (800), with DLS2 FastEthernet0/9 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/10 (800), with DLS2 FastEthernet0/10 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/7 (800), with DLS1 FastEthernet0/7 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/8 (800), with DLS1 FastEthernet0/8 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/7 (800), with DLS1 FastEthernet0/7 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/8 (800), with DLS1 FastEthernet0/8 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/9 (800), with DLS2 FastEthernet0/9 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/10 (800), with DLS2 FastEthernet0/10 (1).

ALS1(config-if-range)#switchport nonegotiate

ALS1(config-if-range)#no shutdown

ALS1(config-if-range)#exit

ALS1(config)#

ALS2

ALS2# ALS2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ALS2(config)#vtp mode server Device mode already VTP SERVER. ALS2(config)#int range f0/7-12 ALS2(config-if-range)#int range f0/6-12 ALS2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 800 ALS2(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan except 1999 ALS2(config-if-range)#switchport mode trunk

ALS2(config-if-range)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to up

ALS2(config-if-range)#switchport nonegotiate ALS2(config-if-range)#no shutdown ALS2(config-if-range)#exit ALS2(config)# %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/9 (800), with DLS1 FastEthernet0/9 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/10 (800), with DLS1 FastEthernet0/10 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/7 (800), with DLS2 FastEthernet0/7 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/8 (800), with DLS2 FastEthernet0/8 (1).

exit ALS2# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console DLS1

DLS1>enable

DLS1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

DLS1(config)#vtp mode server

Device mode already VTP SERVER.

DLS1(config)#int range f0/6-12

DLS1(config-if-range)#

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/7 (1), with ALS1 FastEthernet0/7 (800).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/8 (1), with ALS1 FastEthernet0/8 (800).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/9 (1), with ALS2 FastEthernet0/9 (800).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/10 (1), with ALS2 FastEthernet0/10 (800).

DLS1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 800

DLS1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan except 1999

DLS1(config-if-range)#switchport mode trunk

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

DLS1(config-if-range)#

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/9 (1), with ALS2 FastEthernet0/9 (800).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/10 (1), with ALS2 FastEthernet0/10 (800).

DLS1(config-if-range)#no shutdown

DLS1(config-if-range)#exit

DLS2

DLS2>enable DLS2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. DLS2(config)#vtp mode server Device mode already VTP SERVER. DLS2(config)#int range f0/6-12 DLS2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 800 DLS2(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan except 1999 DLS2(config-if-range)# %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/7 (1), with ALS2 FastEthernet0/7 (800).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/8 (1), with ALS2 FastEthernet0/8 (800).

DLS2(config-if-range)#switchport mode trunk

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

DLS2(config-if-range)#switchport nonegotiate

Command rejected: Conflict between 'nonegotiate' and 'dynamic' status.

DLS2(config-if-range)#no shutdown

DLS2(config-if-range)#exit

DLS2(config)#exit DLS2# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/7 (1), with ALS2 FastEthernet0/7 (800).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/8 (1), with ALS2 FastEthernet0/8 (800).

e. Configurar en el servidor principal las siguientes VLAN: Tabla 1 Nombres VLAN

Número de VLAN	Nombre de VLAN	Número de VLAN	Nombre de VLAN
800	NATIVA	434	ESTACIONAMIEN TO
12	EJECUTIVOS	123	MANTENIMIENTO
234	HUESPEDES	1010	VOZ
11 11	VIDEONET	3456	ADMINISTRACIÓN

f. En DLS1, suspender la VLAN 434. DLS1(config)#

DLS1(config)#vlan 434

DLS1(config-vlan)#suspend

% Invalid input detected at '^' marker.

DLS1(config-vlan)#

g. Configurar DLS2 en modo VTP transparente VTP utilizando VTP versión 2, y configurar en DLS2 las mismas VLAN que en DLS1.

DLS2#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

DLS2(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

DLS2(config)#

DLS2(config)#

DLS2(config)#vlan 800

DLS2(config-vlan)#name NATIVA

DLS2(config-vlan)#vlan 12

DLS2(config-vlan)#name EJECUTIVOS

DLS2(config-vlan)#vlan 234

DLS2(config-vlan)#name HUESPEDES

DLS2(config-vlan)#vlan 1111

DLS2(config-vlan)#name VIDEONET

DLS2(config-vlan)#vlan 123

DLS2(config-vlan)#name MANTENIMIENTO

DLS2(config-vlan)#vlan 1010

DLS2(config-vlan)#name VOZ

DLS2(config-vlan)#vlan 3456

DLS2(config-vlan)#name ADMINISTRACION

DLS2(config-vlan)#exit

- h. Suspender VLAN 434 en DLS2. En el punto anterior no se incluye esta vlan
- i. En DLS2, crear VLAN 567 con el nombre de CONTABILIDAD. La VLAN de CONTABILIDAD no podrá estar disponible en cualquier otro Switch de la red.

DLS2(config)#vlan 567

DLS2(config-vlan)#name CONTABILIDAD

DLS2(config-vlan)#exit

DLS2(config)#

DLS2(config)#int port-channel 2

DLS2(config-if)#switchport trunk allowed vlan except 567

DLS2(config-if)#exit

DLS2(config)#int port-channel 3

DLS2(config-if)#switchport trunk allowed vlan except 567

DLS2(config-if)#exit

j. Configurar DLS1 como Spanning tree root para las VLAN 1, 12, 434, 800, 1010, 1111 y 3456 y como raíz secundaria para las VLAN 123 y 234.

DLS1>enable

DLS1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

DLS1(config)#spanning-tree vlan 1, 12, 434, 800, 1010, 1111, 345 root primary

% Invalid input detected at '^' marker.

DLS1(config)#spanning-tree vlan 1,12,434,800,1010,1111,435 root primary

DLS1(config)#spanning-tree vlan 123,234, root secondary

Command rejected: Bad VLAN list

DLS1(config)#exit

DLS1#

k. Configurar DLS2 como Spanning tree root para las VLAN 123 y 234 y como una raíz secundaria para las VLAN 12, 434, 800, 1010, 1111 y 3456. DLS2(config)#spanning-tree vlan 123,231 root primary

%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel3, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel3, changed state to up

DLS2(config)#spanning-tree vlan 1,12,434,800,1010,1111,3456 root secondary

DLS2(config)#

- I. Configurar todos los puertos como troncales de tal forma que solamente las VLAN que se han creado se les permitirá circular a través de estos puertos.
- m. Configurar las siguientes interfaces como puertos de acceso, asignados a las VLAN de la siguiente manera:

Tabla 2 Interfaces

Int er fa z	DLS1	DL S2	ALS 1	ALS 2
Interfaz Fa0/6	3456	12 , 101 0	123, 101 0	234
Interfaz Fa0/15	1111	11 11	11 11	11 11
Interfaces F0 /16-18		567		

DLS2							2
Physical	Config	CLI	Attributes				
			IOS C	ommand Line Interfa	ce		
DLS2>er DLS2‡cc Enter o DLS2(cc DLS2(cc DLS2(cc Warnin single host. (this interfa loops. Use wit	hable onfig t configur onfig)‡i onfig-if onfig-if onfig-if dg: port Connecti Acce whe	ation c nt f0/6)#switc)#switc)#spann fast sh ng hubs n portf ON	ommands, hport mod hport acc ing-tree ould only , concent ast is en	one per line. e access ess vlan 12 portfast be enabled on rators, switch abled, can cau	End with CNTL, ports connecte es, bridges, et se temporary br	<pre>'Z. ed to a cc to ridging</pre>	*
%Portfa have ef DLS2(co	ast has ffect wh onfig-if	been co en the)‡no sh	nfigured interface utdown	on FastEtherne is in a non-t	t0/6 but will o runking mode.	nly	
DLS2(co %LINK-S	onfig-if S-CHANGE)# D: Inte	rface Fas	tEthernet0/6,	changed state t	co up	
%LINEP changed	ROTO-5-U i state	PDOWN: to up	Line prot	ocol on Interf	ace FastEtherne	et0/6,	4 III
Ctrl+F6 to e	exit CLI foc	us			Сору	Paste	

Ilustración 9 Captura de pantalla de configuración de interfaces en DLS2

ALS2											
Physical Config CLI Attributes											
IOS Command Line Interface											
ALS2>enable ALS2>config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ALS2 (config-if) #switchport mode access ALS2 (config-if) #switchport access vlan 234 ALS2 (config-if) #switchport access vlan 234 ALS2 (config-if) #spanning-tree portfast Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc to this interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION											
<pre>\$Portfast has been configured on FastEthernet0/6 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. ALS2(config-if)#no shutdown</pre>											
ALS2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to up											
<pre>\$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up</pre>											
Ctrl+F6 to exit CLI focus Copy Paste											

Ilustración 10 Captura de pantalla de configuración de interfaces en ALS2



Ilustración 11 Captura de pantalla de configuracion de interfaces en DLS1



Ilustración 12 Captura de pantalla de configuración de interfaces en ALS1

Part 2: conectividad de red de prueba y las opciones configuradas.

a. Verificar la existencia de las VLAN correctas en todos los switches y la asignación de puertos troncales y

DEST	snow v	/ian						103 00		e internat
VLAN	Name				Stat	tus Po	orts			
1	defau					ive D	 -2 Fai	0/1 E=0/	2 80/	 2
i derad.				acu.	LVE FO	-0/4 T	5/1, 140/ Fa0/5 Fa	0/13 8	0/14	
						0/16	Ea0/3, 24	F=0/18	E=0/19	
							0/20	F=0/21	F=0/22	F=0/23
						F	0/24	Gig0/1	Gig0/2	200/20
11	VT.ANO	211			act	ive F	0/15	0190/1,	0190/1	
34	VLANO	034			act	ive				
111	VLANO:	111			act	ive				
345	VLANO:	345			act:	ive				
434	VLANO	134			act:	ive				
1002	fddi-	default			act:	ive				
1003	token	-ring-defau	lt		act	ive				
1004	fddine	t-default			act:	ive				
1005	trnet	default			act:	ive				
1111	VLAN1:	111			act:	ive				
3456	VLAN3	156			act:	ive Fa	a0/6			
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	o Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	_	_	_	_	_	0	0
11	enet	100011	1500	_	_	-	_	-	0	0
34	enet	100034	1500	-	-	-	-	-	0	0
111	enet	100111	1500	-	-	-	-	-	0	0
***	enet	100345	1500	-	-	-	-	-	0	0
345		100434	1500	-	-	-	-	-	0	0
345	enet			-	-	-	-	-	0	0
345 434 1002	fddi	101002	1500					-	0	0
345 434 1002 1003	enet fddi tr	101002 101003	1500	-	-	-	-			
345 434 1002 1003 1004	enet fddi tr fdnet	101002 101003 101004	1500 1500	Ξ	-	-	- ieee	-	0	0
345 434 1002 1003 1004 1005	enet fddi tr fdnet trnet	101002 101003 101004 101005	1500 1500 1500	_ _ _	-	-	- ieee ibm	-	0	0
345 434 1002 1003 1004 1005 VLAN	enet fddi tr fdnet trnet Type	101002 101003 101004 101005 SAID	1500 1500 1500 1500 MTU	- - Parent	- - RingNo	- - BridgeNo	- ieee ibm 5 Stp	- - BrdgMode	0 0 Trans1	0 0 Trans2
345 434 1002 1003 1004 1005 VLAN 1111	enet fddi tr fdnet trnet Type enet	101002 101003 101004 101005 SAID 	1500 1500 1500 1500 MTU 	- - Parent 	- - - RingNo 	- - BridgeNo 	- ieee ibm - Stp 	- - BrdgMode 	0 0 Trans1 	0 0 Trans2

Ilustración 13 Captura de pantalla de verificación de VLAN en DLS1

	al Co	nfig CLI	Attribute	es								
								IOS Co	mmand Lin	e Interfa		
VLAN	Name				Sta	tus Po	orts					
1	defaul	Lt			act	ive Fa	a0/1, 1	Fa0/2, Fa	0/3, Fa	0/4		
						Fa	a0/5, 1	Fa0/13, Fa	a0/14, 1	Fa0/19		
						Fa	a0/16,	Fa0/17, 1	Fa0/18,	Fa0/:		
						Fa	a0/20 ,	Fa0/21, 1	Fa0/22,	Fa0/2		
						Fa	a0/24,	Gig0/1, (Sig0/2			
12	EJECUI	rivos			act:	ive Fa	a0/6					
123	MANTEN	NIMIENTO			act:	ive						
234	HUESPE	EDES			act:	ive						
567	CONTAR	BILIDAD			act:	ive						
800	NATIVA	A.			act:	ive						
1002	Idd1-0	ierault	1 -		act.	ive	2					
1003	toxen-	-ring-derau	16		act.	ive						
1004	tracte	dofeult			act.	ive						
1010	VO7	deraure			act	ive						
1111	VIDEON	JET			act	ive						
3456	ADMINI	ISTRACION			act:	ive						
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	o Stp	BrdgMode	Trans1	Tran		
1	enet	100001	1500	_	_	_	_	_	0	0		
12	enet	100012	1500	-	-	-	_	-	0	0		
123	enet	100123	1500	-	-	-	-	-	0	0		
234	enet	100234	1500	-	-	-	-	-	0	0		
567	enet	100567	1500	_	_	_	_	-	0	0		
800	enet	100800	1500	-	-	-	-	-	0	0		
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	_	-	0	o		
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0		
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0		
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0		
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	o Stp	BrdgMode	Transl	Tran		
1010	enet	101010	1500	_	_	_	_	-	0	0		
	enet	101111	1500	-	-	_	-	-	0	0		
<u>+++</u>												

Ilustración 14 Captura de pantalla de verificación de VLAN en DLS2

- b. Verificar que el EtherChannel entre DLS1 y ALS1 está configurado correctamente
- c. Verificar la configuración de Spanning tree entre DLS1 o DLS2 para cada VLAN.

CONCLUSIONES

En las configuraciones básicas de los dispositivos de comunicación cisco permiten al estudiante establecer bases para la configuración de redes locales y llevarlas a topologías más grandes.

Las claves en los dispositivos controladores de redes obtienen una importancia relevante ya que esto evita las filtraciones y que de esta manera no puedan realizarse los ataques a la red.

Como elemento de seguridad las vlan ayuda a mantener la segmentación adecuada de la red limitando el uso s que sean absolutamente necesarios y logrando una división basada en departamentos, servicios o localidades.

BIBLIOGRAFÍA

Froom, R., Frahim, E. (2015). CISCO Press (Ed). InterVLAN Routing. Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide CCNP SWITCH 300-115. Recuperado de <u>https://1drv.ms/b/s!AmIJYei-NT1IInWR0hoMxgBNv1CJ</u>

Teare, D., Vachon B., Graziani, R. (2015). CISCO Press (Ed). EIGRP Implementation. Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide CCNP ROUTE 300-101. Recuperado de <u>https://1drv.ms/b/s!AmIJYei-NT1IInMfy2rhPZHwEoWx</u>

UNAD (2015). Introducción a la configuración de Switches y Routers [OVA]. Recuperado de https://1drv.ms/u/s!AmIJYei-NT1IhgL9QChD1m9EuGqC