DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS CCNP

CESAR MARCELO BOLAÑOS COLLAZOS

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA - ECBTI INGENIERIA DE TELECOMINICACIONES CEAD - POPAYAN

2023

DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS CCNP

CESAR MARCELO BOLAÑOS COLLAZOS

DIPLOMADO DE OPCIÓN DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO DE TELECOMUNICAIONES

Tutor(a):

MARITZA FARLEY MONDRAGON GUZMAN

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA - ECBTI INGENIERIA DE TELECOMINICACIONES

CEAD - POPAYAN

2023

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

POPAYAN, 1 de mayo del 2023

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	4
LISTA DE TABLAS	5
LISTA DE FIGURAS	6
GLOSARIO	8
RESUMEN	9
ABSTRACT	10
INTRODUCCIÓN	.11
ESCENARIO 1	12
1. PARTE 1. CONSTRUIR LA RED Y CONFIGURAR LOS AJUSTES BÁSICO DEL DISPOSITIVO Y EL DIRECCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ)S 12
1.1. Interconexión de interfaces de red con dispositivos activos en GNS3	13
1.2. Paso 2: Configure los ajustes básicos para cada dispositivo	13
1.3. B. Guarde las configuraciones en cada uno de los dispositivos	19
1.4. C. Configure los PC1, PC2, PC3 y PC4 de acuerdo con la tabla de direccionamiento.	20
2. PARTE 2. CONFIGURAR VRF Y ENRUTAMIENTO ESTÁTICO:	25
2.4. From R1, verify connectivity to R3:	33
2.4.1 Verificación del estado de red según la tabla de direccionamiento	37
PARTE 3. CONFIGURAR CAPA 2	40
3.5. Verify PC to PC connectivity	44
PARTE 4. CONFIGURE SECURITY	58
CONCLUSIONES	63
BIBLIOGRAFÍA	64

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. CONFIGURACION ROUTER R11	14
Tabla 1.1. Configuracion Router R2. 1	15
Tabla 1.2. Configuracion Router R3. 1	16
Tabla 1.3. Configuracion Switch D11	17
Tabla 1.4. Configuracion Switch D21	18
Tabla 1.5. Configuracion Switch A11	19
Tabla 1.6. Tabla de direccionamiento con los datos del estudiante.	20
TABLA 2.(1-3). TABLA DE CONFIGURACIÓN VRF Y ENRUTAMIENTO ESTÁTICO EN R1	25
Tabla 2.1.(1-3). Tabla de configuración VRF y Enrutamiento estático en R22	27
Tabla 2.2.(1-3). Tabla de configuración VRF y Enrutamiento estático en R3	30
TABLA 3. ON D1, D2, AND A1, DISABLE ALL INTERFACES.	40
Tabla 3.1. On D1, configure the trunk links to R1 and R3, EtherChannel y access ports for PC1, PC2, PC3, and PC44	3S 41
Tabla 3.2. On D2, configure the trunk links to R1 and R3 y EtherChannel	42
Tabla 3.3. On A1, configure the trunk links, EtherChannel y access ports for PC1, PC2, PC3, and PC4	43
TABLA 4. CONFIGURACION DE SEGURIDAD A ROUTERS DE LA RED	58
Tabla 4.1. Configuracion de seguridad a switches de la red.	60

LISTA DE FIGURAS.

Figura 1. ⊤	opología de red Escenario propuesto12
Figura 2. ⊤	opologia de red previamente configurada y dispositivos de red activos. 13
Figura 3. C	onfiguracion de direccionamiento IPV4 e IPV6 a PC121
Figura 4. C	onfiguracion de direccionamiento IPV4 e IPV6 a PC222
Figura 5. C	onfiguracion de direccionamiento IPV4 e IPV6 a PC323
Figura 6. C	onfiguracion de direccionamiento IPV4 e IPV6 a PC424
Figura 7. P	ing vrf General-Users 10.0.208.933
Figura 8. P	ing vrf General-Users 2001:db8:acad:208::134
Figura 9. P	ing vrf Special-Users 10.0.213.935
Figura 10. F	Ping vrf Special-Users 2001:db8:acad:213::1
Figura 11.	Direccionamiento IP establecido en configuraciones de red en R137
Figura 12.	Direccionamiento IP establecido en configuraciones de red en R238
Figura 13.	Direccionamiento IP establecido en configuraciones de red en R339
Figura 14. F	From PC1, verify IPv4 connectivity to PC2. Ping 10.0.213.1744
Figura 15. F	From PC1, verify IPv6 connectivity to PC2. Ping 2001:db8:acad:213::50
Figura 16. F	From PC3, verify IPv4 connectivity to PC4. Ping 10.0.208.1745
Figura 17. F	From PC3, verify IPv6 connectivity to PC4. Ping 2001:db8:acad:208::50
Figura 18. \	/erificación show interfaces trunk a switch D146
Figura 18. \ Figura 19. \	/erificación show interfaces trunk a switch D146 /erificación show etherchannel summary a switch D146
Figura 18. \ Figura 19. \ Figura 20. \	/erificación show interfaces trunk a switch D146 /erificación show etherchannel summary a switch D146 /erificación show run a switch D147
Figura 18. \ Figura 19. \ Figura 20. \ Figura 21. (/erificación show interfaces trunk a switch D146 /erificación show etherchannel summary a switch D146 /erificación show run a switch D147 Continuación comando verificación show run a switch D148
Figura 18. \ Figura 19. \ Figura 20. \ Figura 21. (Figura 22. (/erificación show interfaces trunk a switch D1
Figura 18. \ Figura 19. \ Figura 20. \ Figura 21. (Figura 22. (Figura 23. \	/erificación show interfaces trunk a switch D1.46/erificación show etherchannel summary a switch D1.46/erificación show run a switch D1.47Continuación comando verificación show run a switch D1.48Continuación comando verificación show run a switch D1.49/erificación show interfaces trunk a switch D2.50
Figura 18. \ Figura 19. \ Figura 20. \ Figura 21. (Figura 22. (Figura 23. \ Figura 24. \	/erificación show interfaces trunk a switch D1.46/erificación show etherchannel summary a switch D1.46/erificación show run a switch D1.47Continuación comando verificación show run a switch D1.48Continuación comando verificación show run a switch D1.49/erificación show interfaces trunk a switch D2.50/erificación show etherchannel summary a switch D2.50
Figura 18. \ Figura 19. \ Figura 20. \ Figura 21. (Figura 22. (Figura 23. \ Figura 24. \ Figura 25. \	/erificación show interfaces trunk a switch D1.46/erificación show etherchannel summary a switch D1.46/erificación show run a switch D1.47Continuación comando verificación show run a switch D1.48Continuación comando verificación show run a switch D1.49/erificación show interfaces trunk a switch D2.50/erificación show etherchannel summary a switch D2.50/erificación show run a switch D2.50

Figura 27. continuación comando verificación show run a switch D2	53
Figura 28. Verificación show interfaces trunk a switch A1	54
Figura 29. Verificación show etherchannel summary a switch A1	54
Figura 30. Verificación show run a switch A1	55
Figura 31. continuación comando verificación show run a switch A1	56
Figura 32. continuación comando verificación show run a switch A1	57
Figura 33. Verificación de seguridad implementada en Router R1	59
Figura 34. Verificación de seguridad implementada en Router R2	59
Figura 35. Verificación de seguridad implementada en Router R3	60
Figura 36. Verificación de seguridad implementada en Switch D1	61
Figura 37. Verificación de seguridad implementada en Switch D2	61
Figura 38. Verificación de seguridad implementada en Switch A1	62

GLOSARIO

ENRUTAMIENTO ESTÁTICO: Se le conoce al proceso en el cual un administrador de red utiliza tablas estáticas para configurar y seleccionar manualmente rutas de red.

ETHERCHANNEL: Se conoce como tecnologías de agregación de puertos de red que permiten la agregación de varios adaptadores Ethernet juntos para formar un solo dispositivo pseudo Ethernet.

GATEWAY: Dispositivo el cual actúa de interfaz de conexión entre dispositivos y otros aparatos.

INTERFACES: Es el proceso de Conexión entre dos sistemas o dispositivos los cuales funcionan independientemente uno del otro.

IP: Se define como "Protocolo de Internet", se denomina como el conjunto de reglas que rigen el formato de los datos enviados a través de Internet o de red local.

OSPF: Protocolo el cual realiza direccionamiento de tipo enlace-estado, desarrollado para las redes IP y basado en el algoritmo de primera vía más corta (SPF).

ROUTING: Se puede definir como la capacidad de buscar la ruta adecuada para mover o transferir paquetes de información entre una o varias redes de Internet.

VLAN: Es la subdivisión de una red de área local en la capa de enlace de datos de la pila de protocolo.

VRF: Se conoce como la Tecnología incluida en los Router de red IP (Internet Protocol) que permite a varias instancias de una tabla de enrutamiento existir en un Router y trabajar simultáneamente.

RESUMEN

En el proceso de Desarrollo de las actividades propuestas para el Diplomado de Profundización de Cisco CCNP. Se abarca conocimientos relacionados al enrutamiento InterVLAN, en el cual mediante previos conocimientos hacia el tema se profundiza en prácticas realizando interconexión de dispositivos de red con la finalidad de crear una topología de red la cual permita la correcta emisión de datos. Para ello se realizan las configuraciones pertinentes a los dispositivos como lo son Router, switch y Pc, los cuáles serán encargados de establecer los parámetros que llevara la red para un correcto funcionamiento de la misma.

Se realiza un registro detallado de direccionamiento IPV4 e IPV6 el cual permitirá identificar a los dispositivos de la red. Y a que subinterfaces de VLAN pertenecen. De este modo poder realizar una correcta conmutación de dispositivos con su respectiva tabla de direccionamiento IP, lo cual mediante una correcta configuración de parámetros de configuración VRF y Enrutamiento estático se podrá definir a dos tipos de redes para usuarios las cuales estarán definidas para la VLAN 13 como los Special-Users y Para la VLAN 8 como General-Users. Donde con las previas configuraciones tendrán comunicación entre sí y será comprobado mediante ping hacia los usuarios predefinidos.

Para finalizar se establece un usuario y una contraseña con parámetros de seguridad predefinida la cual permite tener una mayor seguridad de quien realiza procedimientos sobre la red diseñada y sobre el uso de los dispositivos de electrónica.

Palabras claves: CISCO, CCNP, Conmutación, Enrutamiento, Redes, Electrónica.

ABSTRACT

In the process of Development of the proposed activities for the Cisco CCNP Deepening Diploma. Knowledge related to InterVLAN routing is covered, in which through previous knowledge of the subject, practices are deepened by interconnecting network devices in order to create a network topology which allows the correct emission of data. For this, the pertinent configurations are made to the devices such as Router, Switch and PC, which will be in charge of establishing the parameters that the network will carry for its correct operation.

A detailed record of IPV4 and IPV6 addressing is made, which will allow the identification of network devices. And to which VLAN sub interfaces they belong. In this way, it is possible to carry out a correct switching of devices with their respective IP addressing table, which by means of a correct configuration of the VRF configuration parameters and static routing, it will be possible to define two types of networks for users, which will be defined for VLAN 13. as Special-Users and for VLAN 8 as General-Users. Where with the previous configurations they will have communication with each other and it will be verified by means of ping towards the predefined users.

Finally, a username and password are established with predefined security parameters, which allows greater security for those who perform procedures on the designed network and on the use of electronic devices.

Keywords: CISCO, CCNP, Switching, Routing, Networks, Electronics.

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad abarcar el escenario uno prueba de habilidades prácticas. Donde se emplean conocimientos previos adquiridos hacia el diseño de una red de telecomunicaciones, en la cual se pondrá en práctica las temáticas estudiadas en anteriores unidades del curso de profundización Cisco prueba de habilidades prácticas CCNP.

La temática a trabajar en la práctica está divida en cuatro partes. La primera parte consiste en la construcción de una topología red de telecomunicaciones, en la cual se realiza las interconexiones correspondientes hacia los dispositivos de red para poder emplear el enrutamiento necesario para su posterior funcionamiento. Se realizan configuraciones a los dispositivos de red como lo son Router y Switch con la configuración inicial para poder trabajar con ellos a lo largo de las cuatro partes de la actividad.

En la parte dos se emplean configuraciones VRF y enrutamiento estático. Lo cual permite identificar mediante una tabla de direccionamiento IPV4 e IPV6 como está compuesta la topología de red y a que interface de VLAN pertenece. En la parte tres Se configuran la capa 2 en los dispositivos switch de la red y se realiza la correspondiente verificación de comunicación de todos dispositivos de la red. Por último, en la parte 4 se configura la seguridad en los dispositivos el nombre de usuario y contraseña que llevaran todos los dispositivos en la red.

ESCENARIO 1

1. PARTE 1. CONSTRUIR LA RED Y CONFIGURAR LOS AJUSTES BÁSICOS DEL DISPOSITIVO Y EL DIRECCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ

En la Parte 1, configurará la topología de la red y configurará los ajustes básicos.

Paso 1: Cablee la red como se muestra en la topología.

Conecte los dispositivos como se muestra en el diagrama de topología y cablee según sea necesario.

Como primer paso del desarrollo del escenario 1 propuesto será correr las imágenes de los dispositivos que componen la red. Para ello se utilizará el aplicativo GNS3 acompañado de la máquina virtual VirtualBox, donde se realizarán las configuraciones pertinentes para lograr interconectar los dos aplicativos. Una vez configurado se empieza a diseñar en base a la topología de red como se muestra en el escenario propuesto:

Figura 1.

Topología de red Escenario propuesto.



Fuente: Escenario 1 prueba de habilidades Diplomado CCNP.

1.1. Interconexión de interfaces de red con dispositivos activos en GNS3.

Figura 2.

Topologia de red previamente configurada y dispositivos de red activos.





1.2. Paso 2: Configure los ajustes básicos para cada dispositivo.

a. Ingrese al modo de configuración global en cada uno de los dispositivos y aplique la configuración básica. Las configuraciones de inicio para cada dispositivo se proporcionan a continuación.

TABLA 1. CONFIGURACION ROUTER R1.

Comandos en consola de R1.	Función
hostname R1	Asigna un nuevo nombre de host al dispositivo en este caso al router R1.
ipv6 unicast-routing	Con este comando se configura el protocolo de routing IPv6 en R1.
no ip domain lookup	Con este comando se desactiva la traducción de nombres a dirección del dispositivo, ya sea éste un-Router o Switch.
banner motd # R1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 #	Ofrece la posibilidad de un mensaje diario, el banner login será visto al establecer una sesión de telnet.
line con 0	Se utiliza para ingresar al modo de configuración de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Este comando es utilizado para establecer el tiempo de espera inactivo de la sesión remota, una vez cumplido el tiempo cierra la sesión.
logging synchronous	Con este comando se sincroniza las salidas de información generada por el comando "debug" hacia la consola, así como en las terminales virtuales.
exit	Salida de interface de configuración.

• Con esta configuración al Router se especifica el nombre que llevará R1 en la configuración global que en este caso será el hostname R1, y además se realiza la configuración inicial para trabajar sobre R1 en las interfaces de red.

Tabla 1.1. Configuracion Router R2.

Comandos en consola de R2.	Función
hostname R2	Asigna un nuevo nombre de host al dispositivo en este caso al router R2.
ipv6 unicast-routing	Con este comando se configura el protocolo de routing IPv6 en R2.
no ip domain lookup	Con este comando se desactiva la traducción de nombres a dirección del dispositivo, ya sea éste un-Router o Switch.
banner motd # R2, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 #	Ofrece la posibilidad de un mensaje diario, el banner login será visto al establecer una sesión de telnet.
line con 0	Se utiliza para ingresar al modo de configuración de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Este comando es utilizado para establecer el tiempo de espera inactivo de la sesión remota, una vez cumplido el tiempo cierra la sesión.
logging synchronous	Con este comando se sincroniza las salidas de información generada por el comando "debug" hacia la consola, así como en las terminales virtuales.
exit	Salida de interface de Configuracion.

• Con esta configuración al Router se especifica el nombre que llevará R2 en la configuración global que en este caso será el hostname R2, y además se realiza la configuración inicial para trabajar sobre R2 en las interfaces de red.

Tabla 1.2. Configuracion Router R3.

Comandos en consola de R3.	Función
hostname R3	Asigna un nuevo nombre de host al dispositivo en este caso al router R3.
ipv6 unicast-routing	Con este comando se configura el protocolo de routing IPv6 en R3.
no ip domain lookup	Con este comando se desactiva la traducción de nombres a dirección del dispositivo, ya sea éste un-Router o Switch.
banner motd # R3, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 #	Ofrece la posibilidad de un mensaje diario, el banner login será visto al establecer una sesión de telnet.
line con 0	Se utiliza para ingresar al modo de configuración de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Este comando es utilizado para establecer el tiempo de espera inactivo de la sesión remota, una vez cumplido el tiempo cierra la sesión.
logging synchronous	Con este comando se sincroniza las salidas de información generada por el comando "debug" hacia la consola, así como en las terminales virtuales.
exit	Salida de interface de Configuracion.

• Con esta configuración al Router se especifica el nombre que llevará R3 en la configuración global que en este caso será el hostname R3, y además se realiza la configuración inicial para trabajar sobre R3 en las interfaces de red.

Tabla 1.3. Configuracion Switch D1.

Comandos en consola de Switch D1.	Función
hostname D1	Asigna un nuevo nombre de host al dispositivo en este caso al Switch D1.
ipv6 unicast-routing	Con este comando se configura el protocolo de routing IPv6 en D1.
no ip domain lookup	Con este comando se desactiva la traducción de nombres a dirección del dispositivo, ya sea éste un-Router o Switch.
banner motd # D1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 #	Ofrece la posibilidad de un mensaje diario, el banner login será visto al establecer una sesión de telnet.
line con 0	Se utiliza para ingresar al modo de configuración de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Este comando es utilizado para establecer el tiempo de espera inactivo de la sesión remota, una vez cumplido el tiempo cierra la sesión.
logging synchronous	Con este comando se sincroniza las salidas de información generada por el comando "debug" hacia la consola, así como en las terminales virtuales.
exit	Salida de interface de Configuracion.
vlan 8 name General-Users	Crea una VLAN 8 en la cual estarán contenidas las direcciones IPv4 y IPV6 que componen las interfaces de red del escenario propuesto para los General-User.
exit	Salida de interface de Configuracion.
vlan 13 name Special-Users	Crea una VLAN 13 en la cual estarán contenidas las direcciones IPv4 y IPV6 que componen las interfaces de red del escenario propuesto para los Special-User.
exit	Salida de interface de Configuracion.

Tabla 1.4. Configuracion Switch D2.

Comandos en consola de Switch D2.	Función
hostname D2	Asigna un nuevo nombre de host al dispositivo en este caso al Switch D2.
ipv6 unicast-routing	Con este comando se configura el protocolo de routing IPv6 en D2.
no ip domain lookup	Con este comando se desactiva la traducción de nombres a dirección del dispositivo, ya sea éste un-Router o Switch.
banner motd # D2, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 #	Ofrece la posibilidad de un mensaje diario, el banner login será visto al establecer una sesión de telnet.
line con 0	Se utiliza para ingresar al modo de configuración de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Este comando es utilizado para establecer el tiempo de espera inactivo de la sesión remota, una vez cumplido el tiempo cierra la sesión.
logging synchronous	Con este comando se sincroniza las salidas de información generada por el comando "debug" hacia la consola, así como en las terminales virtuales.
exit	Salida de interface de Configuracion.
vlan 8 name General-Users	Crea una VLAN 8 en la cual estarán contenidas las direcciones IPv4 y IPV6 que componen las interfaces de red del escenario propuesto para los General-User.
exit	Salida de interface de Configuracion.
vlan 13 name Special-Users	Crea una VLAN 13 en la cual estarán contenidas las direcciones IPv4 y IPV6 que componen las interfaces de red del escenario propuesto para los Special-User.
exit	Salida de interface de Configuracion.

Tabla 1.5. Configuracion Switch A1.

Comandos en consola de Switch A1.	Función
hostname A1	Asigna un nuevo nombre de host al dispositivo en este caso al Switch A1.
ipv6 unicast-routing	Con este comando se configura el protocolo de routing IPv6 en A1.
no ip domain lookup	Con este comando se desactiva la traducción de nombres a dirección del dispositivo, ya sea éste un-Router o Switch.
banner motd # A1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 #	Ofrece la posibilidad de un mensaje diario, el banner login será visto al establecer una sesión de telnet.
line con 0	Se utiliza para ingresar al modo de configuración de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Este comando es utilizado para establecer el tiempo de espera inactivo de la sesión remota, una vez cumplido el tiempo cierra la sesión.
logging synchronous	Con este comando se sincroniza las salidas de información generada por el comando "debug" hacia la consola, así como en las terminales virtuales.
exit	Salida de interface de Configuracion.
vlan 8 name General-Users	Crea una VLAN 8, en la cual estarán contenidas las direcciones IPv4 y IPV6 que componen las interfaces de red del escenario propuesto para los General-User.

1.3. B. Guarde las configuraciones en cada uno de los dispositivos.

Con los siguientes comandos se guardan todas las configuraciones realizadas en cada dispositivo de la topología de red.

• erase nvram: borra el archivo de configuración inicial.

• **copy running-config startup-config:** comando para copiar el archivo de configuración de inicio a un servidor de red. La copia del archivo de configuración puede servir como copia de seguridad.

Tabla de direccionamiento Device	Interface	IPv4 Address	IPv6 Address	IPv6 Link-
R1	E1/0.1	10.0.12.1/24	2001:db8:acad:12::1/64	fe80::1:1
	E1/0.2	10.0.12.1/24	2001:db8:acad:12::1/64	fe80::1:2
	E1/1.1	10.0.113.1/24	2001:db8:acad:113::1/64	fe80::1:3
	E1/1.2	10.0.108.1/24	2001:db8:acad:108::1/64	fe80::1:4
R2	E1/0.1	10.0.12.7/24	2001:db8:acad:12::2/64	fe80::2:1
	E1/0.2	10.0.12.7/24	2001:db8:acad:12::2/64	fe80::2:2
	E1/1.1	10.0.23.7/24	2001:db8:acad:23::2/64	fe80::2:3
	E1/1.2	10.0.23.7/24	2001:db8:acad:23::2/64	fe80::2:4
R3	E1/0.1	10.0.23.9/24	2001:db8:acad:23::3/64	fe80::3:1
	E1/0.2	10.0.23.9/24	2001:db8:acad:23::3/64	fe80::3:2
	E1/1.1	10.0.213.9/24	2001:db8:acad:213::1/64	fe80::3:3
	E1/1.2	10.0.208.9/24	2001:db8:acad:208::1/64	fe80::3:4
PC1	NIC	10.0.113.17/24	2001:db8:acad:113::50/64	EUI-64
PC2	NIC	10.0.213.17/24	2001:db8:acad:213::50/64	EUI-64
PC3	NIC	10.0.108.17/24	2001:db8:acad:108::50/64	EUI-64
PC4	NIC	10.0.208.17/24	2001:db8:acad:208::50/64	EUI-64

Tabla 1.6. Tabla de direccionamiento co	on los datos del estudiante.
---	------------------------------

1.4. C. Configure los PC1, PC2, PC3 y PC4 de acuerdo con la tabla de direccionamiento.

Se configuran las PCS de acuerdo al direccionamiento IPV4 e IPV6 establecido en la tabla de direccionamientos IP para los dispositivos de red.

Figura 3.

Configuracion de direccionamiento IPV4 e IPV6 a PC1.

:	• PC1	×					
Welcom Dedica Build Copyri All ri	Velcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.2 Dedicated to Daling. Build time: Aug 23 2021 11:15:00 Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com) All rights reserved.						
VPCS i Source For mo	s free software, distr code and license can re information, please	ributed under the be found at vpcs. visit wiki.freed	terms of the "BSD" sf.net. ode.com.cn.	licence			
Press	'?' to get help.						
Execut:	ing the startup file						
PC1> i Checki PC1 : :	PC1> ip 10.0.113.17/24 10.0.113.1 Checking for duplicate address PC1 : 10.0.113.17 255.255.255.0 gateway 10.0.113.1						
PC1> i PC1 : :	PC1> ip 2001:db8:acad:113::50/64 PC1 : 2001:db8:acad:113::50/64						
PC1> save Saving startup configuration to startup.vpc . done							
PC1> sl	how						
NAME PC1	IP/MASK 10.0.113.17/24 fe80::250:79ff:fe66:0 2001:db8:acad:113::50	GATEWAY 10.0.113.1 5800/64 0/64	MAC 00:50:79:66:68:00	LPORT 20014	RHOST:PORT 127.0.0.1:20015		
PC1>	PC1> []						

Fuente: Propia autoría.

Figura 4.

Configuracion de direccionamiento IPV4 e IPV6 a PC2.

PC2 ⊡ PC1 >× _ Velcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.2 Dedicated to Daling. Build time: Aug 23 2021 11:15:00 Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com) All rights reserved. /PCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence. Source code and license can be found at vpcs.sf.net. For more information, please visit wiki.freecode.com.cn. Press '?' to get help. Executing the startup file PC2> ip 10.0.213.17 255.255.255.0 10.0.213.9 Checking for duplicate address... PC2 : 10.0.213.17 255.255.255.0 gateway 10.0.213.9 PC2> ip 2001:db8:acad:213::50/64 PC1 : 2001:db8:acad:213::50/64 PC2> save Saving startup configuration to startup.vpc done PC2> show NAME IP/MASK GATEWAY LPORT RHOST:PORT PC2 10.0.213.17/24 10.0.213.9 00:50:79:66:68:00 20014 127.0.0.1: 20015 fe80::250:79ff:fe66:6800/64 2001:db8:acad:213::50/64 °C2> PC2> Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. solarwinds

Fuente: Propia autoría.

Figura 5.

Configuracion de direccionamiento IPV4 e IPV6 a PC3.

:	• PC1	• PC2		PC3		×	Ð	
Welcor Dedica Build Copyr: All r:	Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.2 Dedicated to Daling. Build time: Aug 23 2021 11:15:00 Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com) All rights reserved.							
VPCS : Source For me	is free software, dis e code and license ca ore information, plea	tributed under the n be found at vpcs. se visit wiki.freed	terms of the "BSD" sf.net. code.com.cn.	'licence.				
Press	'?' to get help.							
Execut	ting the startup file							
PC3≻ ip 10.0.108.17/24 10.0.108.1 Checking for duplicate address PC3 : 10.0.108.17 255.255.255.0 gateway 10.0.108.1								
PC3> ip 2001:db8:acad:108::50/64 PC1 : 2001:db8:acad:108::50/64								
PC3> save Saving startup configuration to startup.vpc . done								
PC3> :	show							
NAME PC3	IP/MASK 10.0.108.17/24 fe80::250:79ff:fe66 2001:db8:acad:108::	GATEWAY 10.0.108.1 :6803/64 50/64	MAC 00:50:79:66:68:03	LPORT 3 20018	RHOST:PORT 127.0.0.1:20019			
PC3>								

Fuente: Propia autoría.

Figura 6.

Configuracion de direccionamiento IPV4 e IPV6 a PC4.

:	PC4		× ⊕			_		×
Welco Dedic Build Copyr All r	Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.2 Dedicated to Daling. Build time: Aug 23 2021 11:15:00 Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com) All rights reserved.							
VPCS Source For me	VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence. Source code and license can be found at vpcs.sf.net. For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.							
Press	'?' to get H	nelp.						
Execu	ting the star	rtup file						
PC4> : Check: PC4 :	PC4> ip 10.0.208.17 255.255.255.0 10.0.208.9 Checking for duplicate address PC4 : 10.0.208.17 255.255.255.0 gateway 10.0.208.9							
PC4> : PC1 :	PC4> ip 2001:db8:acad:208::50/64 PC1 : 2001:db8:acad:208::50/64							
PC4>	save							
Savin . do	Saving startup configuration to startup.vpc . done							
PC4>	show							
NAME PC4	IP/MASK 10.0.208.17 fe80::250:7 2001:db8:ad	7/24 79ff:fe66: :ad:208::5	GATEWAY 10.0.208.9 6803/64 0/64	MAC 00:50:79:66:68:03	LPORT 20020	RHOST:P0 127.0.0	ORT .1:20021	L
PC4>	ן							
sola	rwinds ♥ So	lar-PuTTY <i>fre</i>	e tool	© 2019 SolarWinds	Worldwid	de, LLC. All i	rights rese	erved.

Fuente: Propia autoría.

2. PARTE 2. CONFIGURAR VRF Y ENRUTAMIENTO ESTÁTICO:

TABLA 2.(1-3). TABLA DE CONFIGURACIÓN VRF Y ENRUTAMIENTOESTÁTICO EN R1.

configuración VRF y enrutamiento estático en R1	Definición comandos en R1.
vrf definition General-Users address-family ipv4 address-family ipv6 exit	Con estas configuraciones de comandos se logra incluir en los enrutadores de red con Protocolo de Internet (IP). que permitan la existencia de varias instancias de una tabla de enrutamiento en un enrutador virtual y funcionen simultáneamente. En este caso se configuran direcciones IPv4 y IPV6 para los General-Users que componen la topología de red.
vrf definition Special-Users address-family ipv4 address-family ipv6 exit	Con estas configuraciones de comandos se logra incluir en los enrutadores de red con Protocolo de Internet (IP). que permitan la existencia de varias instancias de una tabla de enrutamiento en un enrutador virtual y funcionen simultáneamente. En este caso se configuran direcciones IPv4 y IPV6 para los Special-Users que componen la topología de red.
interface e1/0.1 encapsulation dot1q 13 vrf forwarding Special-Users ip address 10.0.12.1 255.255.255.0 ipv6 address fe80::1:1 link-local ipv6 address 2001:db8:acad:12::1/64 no shutdown exit	Con estos comandos se ingresa a la interface de red Fast Ethernet e1/0.1. y mediante la encapsulación permite que el Router tenga enlace troncal. Se define los direccionamientos IPv4 e IPV6 que estarán disponibles en la VLAN 13 de la interface e1/0.1 de Special-Users, mediante el comando no shutdown se habilita la interfaz y por último salimos con exit de la interface para continuar configurando la siguiente interface de la topología de red.

interface e1/0.2	Con estos comandos se ingresa a la
encapsulation dot1q 8	interface de red Fast Ethernet e1/0.2. y mediante la encapsulación permite que el
vrf forwarding General-Users	Router tenga enlace troncal. Se define los
ip address 10.0.12.1 255.255.255.0	direccionamientos IPv4 e IPv6 que estaran disponibles en la VLAN 8 de la interface
ipv6 address fe80::1:2 link-local	e1/0.2 de General-Users, mediante el
ipv6 address 2001:db8:acad:12::1/64	y por último salimos con exit de la interface
no shutdown	para continuar configurando la siguiente
exit	internace de la topologia de red.
interface e1/0	se ingresa a la interface e1/0 y mediante los
no ip address	comandos no ip address y no shutdown, se habilitan las IP e interfaces de la red. Y con
no shutdown	exit se sale de la interface.
exit	
interface e1/1.1	Con estos comandos se ingresa a la
encapsulation dot1q 13	interface de red Fast Ethernet e1/1.1. y mediante la encapsulación permite que el
vrf forwarding Special-Users	Router tenga enlace troncal. Se define los
ip address 10.0.113.1 255.255.255.0	disponibles en la VLAN 13 de la interface
ipv6 address fe80::1:3 link-local	e1/1.1 de Special-Users, mediante el comando no shutdown se babilita la interfaz
ipv6 address	y por último salimos con exit de la interface
2001:db8:acad:113::1/64	para continuar configurando la siguiente
no shutdown	interface de la topología de red.
exit	
interface e1/1.2	Con estos comandos se ingresa a la
encapsulation dot1q 8	mediante la encapsulación permite que el
vrf forward General-Users	Router tenga enlace troncal. Se define los
ip address 10.0.108.1 255.255.255.0	direccionamientos IPv4 e IPv6 que estarán disponibles en la VLAN 8 de la interface
ipv6 address fe80::1:4 link-local	e1/1.2 de General-Users, mediante el comando no shutdown se habilita la interfaz y por último salimos con exit de la interface

ipv6 2001:db8:acad:108::1/64	address	para continuar configurando la siguiente interface de la topología de red.
no shutdown		
exit		
interface e1/1		se ingresa a la interface e1/1 y mediante los
no ip address		comandos no ip address y no shutdown, se habilitan las IP e interfaces de la red. Y con
no shutdown		exit se sale de la interface.
exit		
ip route vrf Special-Users 0.0.0.0 10.0.12.7	0.0.0.0	Con estas configuraciones en la consola de R1 se realiza el direccionamiento IP. en el
ip route vrf General-Users 0.0.0.0 10.0.12.7	0.0.0.0	cual estarán contenidas todas las direcciones IP a las cuales tendrá acceso los Special-Users y los General-Users, de las
ipv6 route vrf Special-Us	ers ::/0	interfaces de red. Y terminamos con un
2001:db8:acad:12::2		comando end la configuración de la red en
ipv6 route vrf General-Us	sers ::/0	к т.
2001:db8:acad:12::2		
end		

Tabla 2.1.(1-3). Tabla de configuración VRF y Enrutamiento estático en R2.

configuración VRF y enrutamiento estático en R2	Definición comandos en R2.
vrf definition General-Users address-family ipv4	Con estas configuraciones de comandos se logra incluir en los enrutadores de red con Protocolo de Internet (IP), que permitan la
address-family ipv6 exit	existencia de varias instancias de una tabla de enrutamiento en un enrutador virtual y funcionen simultáneamente. En este caso se configuran direcciones IPv4 y IPV6 para los General-Users que componen la topología de red.
vrf definition Special-Users	Con estas configuraciones de comandos se logra incluir en los enrutadores de red con

address-family ipv4 address-family ipv6 exit	Protocolo de Internet (IP). que permitan la existencia de varias instancias de una tabla de enrutamiento en un enrutador virtual y funcionen simultáneamente. En este caso se configuran direcciones IPv4 y IPV6 para los Special-Users que componen la topología de red.
interface e1/0.1 encapsulation dot1q 13 vrf forwarding Special-Users ip address 10.0.12.7 255.255.255.0 ipv6 address fe80::2:1 link-local ipv6 address 2001:db8:acad:12::2/64 no shutdown exit	Con estos comandos se ingresa a la interface de red Fast Ethernet e1/0.1. y mediante la encapsulación permite que el Router tenga enlace troncal. Se define los direccionamientos IPv4 e IPV6 que estarán disponibles en la VLAN 13 de la interface e1/0.1 de Special-Users, mediante el comando no shutdown se habilita la interfaz y por último salimos con exit de la interface para continuar configurando la siguiente interface de la topología de red.
interface e1/0.2 encapsulation dot1q 8 vrf forwarding General-Users ip address 10.0.12.7 255.255.255.0 ipv6 address fe80::2:2 link-local ipv6 address 2001:db8:acad:12::2/64 no shutdown exit	Con estos comandos se ingresa a la interface de red Fast Ethernet e1/0.2. y mediante la encapsulación permite que el Router tenga enlace troncal. Se define los direccionamientos IPv4 e IPV6 que estarán disponibles en la VLAN 8 de la interface e1/0.2 de General-Users, mediante el comando no shutdown se habilita la interfaz y por último salimos con exit de la interface para continuar configurando la siguiente interface de la topología de red.
interface e1/0 no ip address no shutdown exit interface e1/1.1	se ingresa a la interface e1/0 y mediante los comandos no ip address y no shutdown, se habilitan las IP e interfaces de la red. Y con exit se sale de la interface. Con estos comandos se ingresa a la
encapsulation dot1q 13	interface de red Fast Ethernet e1/1.1. y mediante la encapsulación permite que el

vrf forwarding Special-Users ip address 10.0.23.7 255.255.255.0 ipv6 address fe80::2:3 link-local ipv6 address 2001:db8:acad:23::2/64 no shutdown exit	Router tenga enlace troncal. Se define los direccionamientos IPv4 e IPV6 que estarán disponibles en la VLAN 13 de la interface e1/1.1 de Special-Users, mediante el comando no shutdown se habilita la interfaz y por último salimos con exit de la interface para continuar configurando la siguiente interface de la topología de red.
interface e1/1.2	Con estos comandos se ingresa a la
encapsulation dot1q 8	interface de red Fast Ethernet e1/1.2. y mediante la encapsulación permite que el
vrf forwarding General-Users	Router tenga enlace troncal. Se define los
ip address 10.0.23.7 255.255.255.0	disponibles en la VLAN 8 de la interface
ipv6 address fe80::2:4 link-local	e1/1.2 de General-Users, mediante el
ipv6 address 2001:db8:acad:23::2/64	y por último salimos con exit de la interface
no shutdown	para continuar configurando la siguiente
exit	internace de la topología de red.
interface e1/1	se ingresa a la interface e1/1 y mediante los
no ip address	comandos no ip address y no shutdown, se habilitan las IP e interfaces de la red. Y con
no shutdown	exit se sale de la interface.
exit	
ip route vrf Special-Users 10.0.113.0 255.255.255.0 10.0.12.1	Con estas configuraciones en la consola de R2 se realiza el direccionamiento IP. en el
ip route vrf Special-Users 10.0.213.0 255.255.255.0 10.0.23.9	cual estarán contenidas todas las direcciones IP a las cuales tendrá acceso los Special-Users y los General-Users, de las
ipv6 route vrf Special-Users 2001:db8:acad:113::/64 2001:db8:acad:12::1	interfaces de red. Y terminamos con un comando end la configuración de la red en R2.
ipv6 route vrf Special-Users 2001:db8:acad:213::/64 2001:db8:acad:23::3	

	ip route vrf General-Users 10.0.108.0	
	255.255.255.0 10.0.12.1	
ip route vrf General-Users 10.0.208.0		
	255.255.255.0 10.0.23.9	
	ipv6 route vrf General-Users 2001:db8:acad:108::/64 2001:db8:acad:12::1	
	ipv6 route vrf General-Users 2001:db8:acad:208::/64 2001:db8:acad:23::3	
	end	

Tabla 2.2.(1-3). Tabla de configuraciór	NVRF y Enrutamiento estático en R3.
---	-------------------------------------

configuración VRF y enrutamiento estático en R3	Definición comandos en R3.
vrf definition General-Users address-family ipv4 address-family ipv6 exit	Con estas configuraciones de comandos se logra incluir en los enrutadores de red con Protocolo de Internet (IP). que permitan la existencia de varias instancias de una tabla de enrutamiento en un enrutador virtual y funcionen simultáneamente. En este caso se configuran direcciones IPv4 y IPV6 para los General-Users que componen la topología de red.
vrf definition Special-Users address-family ipv4 address-family ipv6 exit	Con estas configuraciones de comandos se logra incluir en los enrutadores de red con Protocolo de Internet (IP). que permitan la existencia de varias instancias de una tabla de enrutamiento en un enrutador virtual y funcionen simultáneamente. En este caso se configuran direcciones IPv4 y IPV6 para los Special-Users que componen la topología de red.
interface e1/0.1	Con estos comandos se ingresa a la interface de red Fast Ethernet e1/0.1. y

encapsulation dot1q 13 vrf forwarding Special-Users ip address 10.0.23.9 255.255.255.0 ipv6 address fe80::3:1 link-local ipv6 address 2001:db8:acad:23::3/64 no shutdown exit	mediante la encapsulación permite que el Router tenga enlace troncal. Se define los direccionamientos IPv4 e IPV6 que estarán disponibles en la VLAN 13 de la interface e1/0.1 de Special-Users, mediante el comando no shutdown se habilita la interfaz y por último salimos con exit de la interface para continuar configurando la siguiente interface de la topología de red.
interface e1/0.2 encapsulation dot1q 8 vrf forwarding General-Users ip address 10.0.23.9 255.255.255.0 ipv6 address fe80::3:2 link-local ipv6 address 2001:db8:acad:23::3/64 no shutdown exit interface e1/0 no ip address no shutdown	Con estos comandos se ingresa a la interface de red Fast Ethernet e1/0.2. y mediante la encapsulación permite que el Router tenga enlace troncal. Se define los direccionamientos IPv4 e IPV6 que estarán disponibles en la VLAN 8 de la interface e1/0.2 de General-Users, mediante el comando no shutdown se habilita la interfaz y por último salimos con exit de la interface para continuar configurando la siguiente interface de la topología de red. Se ingresa a la interface e1/0 y mediante los comandos no ip address y no shutdown, se habilitan las IP e interfaces de la red. Y con exit se sale de la interface.
interface e1/1.1 encapsulation dot1q 13 vrf forwarding Special-Users ip address 10.0.213.9 255.255.255.0 ipv6 address fe80::3:3 link-local ipv6 address 2001:db8:acad:213::1/64 no shutdown	Con estos comandos se ingresa a la interface de red Fast Ethernet e1/1.1. y mediante la encapsulación permite que el Router tenga enlace troncal. Se define los direccionamientos IPv4 e IPV6 que estarán disponibles en la VLAN 13 de la interface e1/1.1 de Special-Users, mediante el comando no shutdown se habilita la interfaz y por último salimos con exit de la interface para continuar configurando la siguiente interface de la topología de red.

exit	
interface e1/1.2	Con estos comandos se ingresa a la
encapsulation dot1q 8	interface de red Fast Ethernet e1/1.2. y mediante la encapsulación permite que el
vrf forward General-Users	Router tenga enlace troncal. Se define los
ip address 10.0.208.9 255.255.255.0	disponibles en la VLAN 8 de la interface
ipv6 address fe80::3:4 link-local	e1/1.2 de General-Users, mediante el
ipv6 address 2001:db8:acad:208::1/64	y por último salimos con exit de la interface para continuar configurando la siguiente
no shutdown	interface de la topología de red.
exit	
interface e1/1	Se ingresa a la interface e1/1 y mediante los
no ip address	comandos no ip address y no shutdown, se
no shutdown	exit se sale de la interface.
exit	
in route wrf Special Llears 0.0.0.0	Con actos configuraciones en la consola de
0.0.0.0 10.0.23.7	R3 se realiza el direccionamiento IP. en el
ip route vrf General-Users 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.23.7	cual estaran contenidas todas las direcciones IP a las cuales tendrá acceso los Special-Users y los General-Users, de las
ipv6 route vrf Special-Users ::/0 2001:db8:acad:23::2	interfaces de red. Y terminamos con un comando end la configuración de la red en
ipv6 route vrf General-Users ::/0 2001:db8:acad:23::2	K3.
end	

2.4. From R1, verify connectivity to R3:

Figura 7.

Ping vrf General-Users 10.0.208.9



Fuente: Propia autoría.

Una vez configurada toda la red lo siguiente será realizar pings desde R1 hacia R3 para comprobar el estado de la red. Para ello realizamos ping a **vrf General-Users 10.0.208.9** y se logra evidenciar que hay comunicación al 100% entre R1 a R3.

Figura 8.

Ping vrf General-Users 2001:db8:acad:208::1





Una vez configurada toda la red lo siguiente será realizar pings desde R1 hacia R3 para comprobar el estado de la red. Para ello realizamos ping a **vrf General-Users 2001:db8:acad:208::1** y se logra evidenciar que hay comunicación al 100% entre R1 a R3.

Figura 9.

Ping vrf Special-Users 10.0.213.9





Una vez configurada toda la red lo siguiente será realizar pings desde R1 hacia R3 para comprobar el estado de la red. Para ello realizamos ping a **vrf Special-Users 10.0.213.9** y se logra evidenciar que hay comunicación al 100% entre R1 a R3.

Figura 10.

Ping vrf Special-Users 2001:db8:acad:213::1





Una vez configurada toda la red lo siguiente será realizar pings desde R1 hacia R3 para comprobar el estado de la red. Para ello realizamos ping a **vrf Special-Users 2001:db8:acad:213::1** y se logra evidenciar que hay comunicación al 100% entre R1 a R3.

2.4.1 Verificación del estado de red según la tabla de direccionamiento.

Figura 11.

Direccionamiento IP establecido en configuraciones de red en R1.

• R1	×	Ð			-		x		
*Mar 30 13:52:37.4 Cisco IOS Software RELEASE SOFTWARE	*Mar 30 13:52:37.439: %SYS-5-RESTART: System restarted Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVIPSERVICESK9-M), Version 15.2(4)S5, RELEASE SOFTWARE (fc1)								
Technical Support	: http://www.cisco.c	om/techsupport							
Copyright (c) 1980	6-2014 by Cisco Syst	ems, Inc.							
Compiled Thu 20-Fe	eb-14 06:51 by prod_	rel_team							
*Mar 30 13:52:37.0	579: %CDP-4-DUPLEX_M	ISMATCH: duplex mism	match discovered on Ethe						
<pre>rnet1/1 (not half</pre>	duplex), with D1 Et	hernet0/2 (half dup]	lex).						
*Mar 30 13:52:38.	247: %LINK-5-CHANGED	: Interface FastEthe	ernet0/0, changed state						
to administrative.	Ly down	reureu I 1 I							
"Mar 30 13:52:38.0	b39: %CDP-4-DUPLEX_M duplax) with D1 Et	homoto/2 (balf dupl	natch discovered on Ethe						
*Map 30 13:52:30 (aupiex), with Di Et	nerneto/2 (nait dup) U Interface Ethernet	LEX).						
dministratively d	113; MLINK-S-CHANGEL	. Internace Ethernet	ui/2, changed state to a						
*Mar 30 13:52:39.1	163: %I TNK-5-CHANGED	: Interface Ethernet	1/3, changed state to a						
dministratively do	own								
*Mar 30 13:52:39.0	539: %CDP-4-DUPLEX №	ISMATCH: duplex mism	match discovered on Ethe						
rnet1/1 (not half	duplex), with D1 Et	hernet0/2 (half dup]	lex).						
*Mar 30 13:52:40.0	647: %CDP-4-DUPLEX_M	ISMATCH: duplex mism	match discovered on Ethe						
rnet1/1 (not half	duplex), with D1 Et	hernet0/2 (half dup]	lex).						
*Mar 30 13:52:41.0	647: %CDP-4-DUPLEX_M	ISMATCH: duplex mism	match discovered on Ethe						
rnet1/1 (not half	duple R1, ENCOR Ski	lls Assessment, Scer	nario 2						
R1#									
R1#									
RI#SNOW 1P VFT 1N			Protocol						
F+1/0 2	10 0 12 1	General-Users	Prococol						
Ft1/1.2	10.0.108.1	General-Users	up						
Et1/0.1	10.0.12.1	Special-Users	up						
Et1/1.1	10.0.113.1	Special-Users	 up						
R1#									
R1#show run inc	route								
ip route vrf Gener	ral-Users 0.0.0.0 0.	0.0.0 10.0.12.7							
ip route vrf Spec:	ial-Users 0.0.0.0 0.	0.0.0 10.0.12.7							
ipv6 route vrf Spe	ecial-Users ::/0 200	1:DB8:ACAD:12::2							
ipv6 route vrf Ger	neral-Users ::/0 200	1:DB8:ACAD:12::2							
R1#									
KT#									
🗲 c.				@ 2010 C-IW(IW(I	All simble				
solarwinds 🚩 🛛 So	ar-Pull Y free tool			© 2019 Solarwinds worldwide, LLC	All rights	reserv	ea.		

Fuente: Propia autoría.

Se puede evidenciar que las direcciones IP en R1, han quedado previamente configuradas según lo establecido en la topología de red y según la tabla de direccionamiento IP para R1.

Figura 12.

Direccionamiento IP establecido en configuraciones de red en R2.

:	• R1	• R	2	× 🕀			-		x
*Mar 3, ch *Mar *Mar Cisco RELEA Techn. Copyr to adu *Mar dmini *Mar 2, ch *Mar 3, ch *Mar 2, ch *Mar 2, ch	30 13:52:37.131: 5 anged state to up 30 13:52:37.343: 5 30 13:52:37.463: 5 IOS Software, 720 SE SOFTWARE (fc1) ical Support: http ight (c) 1986-2010 led Thu 20-Feb-14 30 13:52:38.211: 5 ministratively down 30 13:52:39.191: 5 stratively down 30 13:52:39.271: 5 stratively down 30 13:52:40.191: 5 anged state to dow 30 13:52:40.271: 5 anged state to dow	<pre>%LINEPROTO-5-UPD %SYS-5-CONFIG_I: %SYS-5-RESTART: 20 Software (C72 20</pre>	OWN: Line protocol of Configured from men System restarted 00-ADVIPSERVICESK9-M m/techsupport ms, Inc. rel_team Interface FastEther Interface Ethernet3 OWN: Line protocol of OWN: Line protocol of 1s Assessment, Scena	on Interface Eth mory by console 4), Version 15.2 rnet0/0, changed 1/2, changed sta 1/3, changed sta on Interface Eth on Interface Eth ario 2	ernet1/ 2(4)55, d state ate to a ate to a hernet1/ hernet1/				
R2#SUN Inter Et1/0 Et1/1 R2# R2#SUN ip rou ip rou ip rou ipro ipv6 ipv6 R2# R2# R2#	ow ip verification face .2 .1 .1 .1 ow run inc routo ute vrf General-U: ute vrf General-U: ute vrf Special-U: route vrf Special-U: route vrf Special- route vrf General- route vrf General- route vrf Special-	IP-Address 10.0.12.7 10.0.23.7 10.0.12.7 10.0.23.7 sers 10.0.108.0 sers 10.0.208.0 sers 10.0.213.0 -Users 2001:DB8: -Users 2001:DB8: -Users 2001:DB8:	VRF General-Users Special-Users Special-Users 255.255.255.0 10.0.1 255.255.255.0 10.0.2 255.255.255.0 10.0.2 255.255.255.0 10.0.2 ACAD:108::/64 2001:C ACAD:208::/64 2001:C	F U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	Protocol IP IP IP IP				
sola	rwinds ኛ Solar-PuT	ITY free tool				© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC	. All rigi	nts reser	ved.

Fuente: Propia autoría.

Se puede evidenciar que las direcciones IP en R2, han quedado previamente configuradas según lo establecido en la topología de red y según la tabla de direccionamiento IP para R2.

Figura 13.

Direccionamiento IP establecido en configuraciones de red en R3.

. • R1	• R.	2	• R3	× 🕀		- •	x
*Mar 30 13:52: rnet1/1 (not h *Mar 30 13:52: 2, changed sta *Mar 30 13:52: 3, changed sta *Mar 30 13:52: rnet1/1 (not h *Mar 30 13:53: rnet1/1 (not h *Mar 30 13:54: rnet1/1 (not h *Mar 30 13:55: rnet1/1 (not h *Mar 30 13:55: rnet1/1 (not h *Mar 30 13:57: rnet1/1 (not h *Mar 30 13:58: rnet1/1 (not h *Mar 30 13:58: rnet1/1 (not h	39.471: %CDP-4-DUPLEX_MI alf duplex), with D2 Eth 40.131: %LINEPROTO-5-UPD te to down 40.199: %LINEPROTO-5-UPD te to down 40.475: %CDP-4-DUPLEX_MI alf duplex), with D2 Eth 36.651: %CDP-4-DUPLEX_MI alf duplex), with D2 Eth 32.079: %CDP-4-DUPLEX_MI alf duplex), with D2 Eth 31f duplex), with D2 Eth 31f duplex), with D2 Eth 15.635: %CDP-4-DUPLEX_MI alf duplex), with D2 Eth 13.239: %CDP-4-DUPLEX_MI alf duplex), with D2 Eth 13.239: %CDP-4-DUPLEX_MI alf duplex), with D2 Eth 11.731: %CDP-4-DUPLEX_MI alf duplex), with D2 Eth 11.731: %CDP-4-DUPLEX_MI alf duplex), with D2 Eth 92.067: %CDP-4-DUPLEX_MI	SMATCH: duplex mismar ernet0/3 (half duple: OWN: Line protocol or OWN: Line protocol or SMATCH: duplex mismar ernet0/3 (half duple: SMATCH: duplex mismar	tch discovered on Ethe x). n Interface Ethernet1/ n Interface Ethernet1/ tch discovered on Ethe x). tch discovered on Ethe x).				
rmar 30 13:59: rnet1/1 (not h R3# R3#show ip vrf Interface Et1/0.2 Et1/0.1 Et1/1.1 R3# R3#show run ip route vrf G ip route vrf ipv6 route vrf R3#	alf duple R3, ENCOR Skil interfaces IP-Address 10.0.23.9 10.0.208.9 10.0.213.9 10.0.213.9 inc route eneral-Users 0.0.0.0 0.0 special-Users 0.0.0.0 0.0 Special-Users ::/0 2001 General-Users ::/0 2001	VRF General-Users General-Users Special-Users Special-Users .0.0 10.0.23.7 .0.0 10.0.23.7 :DB8:ACAD:23::2 :DB8:ACAD:23::2	rio 2 Protocol up up up up				
solarwinds ኛ	Solar-PuTTY free tool			© 2019 SolarWinds V	Vorldwide, LLC. Al	l rights re	served.

Fuente: Propia autoría.

Se puede evidenciar que las direcciones IP en R3, han quedado previamente configuradas según lo establecido en la topología de red y según la tabla de direccionamiento IP para R3.

PARTE 3. CONFIGURAR CAPA 2

En esta parte, tendrá que configurar los Switches para soportar la conectividad con los dispositivos finales.

Las tareas de configuración, son las siguientes:

TABLA 3. ON D1, D2, AND A1, DISABLE ALL INTERFACES.

Task#	Task	Specification - comandos	Función.
3.1	On D1, disable all interfaces.	Interface range e0/0-3,e1/0-3,e2/0- 3,e3/0-3 shutdown exit	Deshabilita todas las interfaces desde la interface Ethernet e0/0 hasta la e3-3, que componen al switch D1.
	D2, disable all interfaces.	interface range e0/0- 3,e1/0-3,e2/0- 3,e3/0-3 shutdown exit	Deshabilita todas las interfaces desde la interface Ethernet e0/0 hasta la e3-3, que componen al switch D2.
	A1, disable all interfaces.	interface range e0/0- 3,e1/0-3,e2/0- 3,e3/0-3 shutdown exit	Deshabilita todas las interfaces desde la interface Ethernet e0/0 hasta la e3-3, que componen al switch A1.

Tabla 3.1. On D1, configure the trunk links to R1 and R3, EtherChannel y access ports for PC1, PC2, PC3, and PC4.

Task#	Task	Specification -	Función.
	<u> </u>	comandos	
3.2	On D1, configure the trunk links to R1 and R3.	interface e0/2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk	Se ingresa a la interface e0/2 del switch D1. Posterior a ello se configura la interface al
3.3	On D1, configure the EtherChannel.	no shutdown exit	modo de enlace troncal permanente con el comando switch mode trunk, Y se activa la
3.4	On D1, configure access ports for PC1, PC2, PC3, and PC4.		interface con no shutdown.
		interface e0/3 switchport mode access switchport access vlan 13 spanning-tree portfast no shutdown exit	Se ingresa a la interface e0/3 del switch D1. Se accede a la VLAN 13, mediante los comandos switchport mode Access, se habilita PortFast en puertos de acceso y troncales. Por último, se activa interfaces.
		interface range e0/0-1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk channel-group 1 mode desirable no shutdown exit	Se establece el rango de interfaces del switch D1 en las cuales se encapsulará y habilitará el mode trunk. Además de ello mediante el EtherChannel se agregarán puertos de red los cuales permiten la agregación de varios adaptadores Ethernet lo cual permite formar un solo dispositivo pseudo Ethernet. Y por último se activa las interfaces.

Tabla 3.2. On D2, configure the trunk links to R1 and R3 y EtherChannel.

Task#	Task	Specification - comandos	Función.
3.2	On D2, configure the trunk links to R1 and R3.	interface e0/3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no shutdown	Se ingresa a la interface e0/3 del switch D2. Posterior a ello se configura la interface al modo de enlace troncal
3.4	On D2, configure access ports for PC1, PC2, PC3, and PC4.	exit	permanente con el comando switch mode trunk, Y se activa la interface con no shutdown.
		interface e0/2 switchport mode access switchport access vlan 13 spanning-tree portfast no shutdown exit	Se ingresa a la interface e0/2 del switch D2. Se accede a la VLAN 13, mediante los comandos switchport mode Access, se habilita PortFast en puertos de acceso y troncales. Por último, se activa interfaces.
		interface e0/1 switchport mode access switchport access vlan 8 spanning-tree portfast no shutdown exit	Se ingresa a la interface e0/1 del switch D2. Se accede a la VLAN 8, mediante los comandos switchport mode Access, se habilita PortFast en puertos de acceso y troncales. Por último, se activa interfaces.

Tabla 3.3. On A1, configure the trunk links, EtherChannel y access ports for PC1, PC2, PC3, and PC4.

٦	「ask#	Task	Specification - comandos	Función.
3	3.3	On A1, configure the EtherChannel.	interface e0/2 switchport mode access switchport access vlan 8 spanning-tree portfast	Se ingresa a la interface e0/2 del switch A1. Se accede a la vlan 8, mediante los comandos switchport mode
3	3.4	On A1, configure access ports for PC1, PC2, PC3, and PC4.	no shutdown exit	Access, se habilita PortFast en puertos de acceso y troncales. Por último, se activa interfaces.
			interface range e0/0-1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk channel-group 1 mode desirable no shutdown exit	Se establece el rango de interfaces del switch A1 en las cuales se encapsulará y habilitará el mode trunk. Además de ello mediante el EtherChannel se agregarán puertos de red los cuales permiten la agregación de varios adaptadores Ethernet lo cual permite formar un solo dispositivo pseudo Ethernet. Y por último se activa las interfaces.

3.5. Verify PC to PC connectivity.

Figura 14.

From PC1, verify IPv4 connectivity to PC2. Ping 10.0.213.17

PC1		× • PC2	:		Ð	_		×
Welcome to Vir Dedicated to D Build time: Au Copyright (c) All rights res	tual PC Simul aling. g 23 2021 11: 2007-2015, Pa erved.	lator, vers: 15:00 nul Meng (m:	ion 0.8.2 irnshi@gma	ail.com)				
VPCS is free s Source code an For more infor	oftware, dist d license car mation, pleas	ributed und be found a e visit wil	der the te at vpcs.st ki.freecoe	erms of th f.net. de.com.cn.	e "BSD" li	cence.		
Press '?' to g	et help.							
Executing the	startup file							
Checking for d PC1 : 10.0.113	uplicate addr .17 255.255.2	ess 255.0 gatewa	ay 10.0.1:	13.1				
PC1 : 2001:db8	:acad:113::50	0/64						
PC1> ping 10.0								
84 bytes from 84 bytes from 84 bytes from	10.0.213.17 i 10.0.213.17 i 10.0.213.17 i	<pre>cmp_seq=1 d cmp_seq=2 d cmp_seq=3 d</pre>	ttl=61 tin ttl=61 tin	ne=49.931 ne=40.595 ne=39.619	ms ms			
84 bytes from	10.0.213.17 i	cmp_seq=4	ttl=61 tir	ne=41.183	ms			
PC1> []	10.0.213.17	cmp_seq=5		ne=40.753	m5			
solarwinds	Solar-PuTTY fr	ee tool	© 201	9 SolarWinds	Worldwide,	LLC. All rigi	hts reser	ved.

Fuente: Propia autoría.

Figura 15.

From PC1, verify IPv6 connectivity to PC2. Ping 2001:db8:acad:213::50



Fuente: Propia autoría.

Figura 16.

From PC3, verify IPv4 connectivity to PC4. Ping 10.0.208.17



Fuente: Propia autoría.

Figura 17.

From PC3, verify IPv6 connectivity to PC4. Ping 2001:db8:acad:208::50



Fuente: Propia autoría.

Figura 18.

Verificación show interfaces trunk a switch D1.

: D 1		× 🕀					
D1# D1# D1# D1#show_int	erfaces trunk						
Port Et0/2 Po1	Mode on on	Encapsulation 802.1q 802.1q	Status trunking trunking	Native vlan 1 1			
Port Et0/2 Po1	Vlans allowed on 1-4094 1-4094	trunk					
Port Et0/2 Po1	Vlans allowed and 1,8,13 1,8,13	d active in man	agement domain				
Port Et0/2 Po1 D1#	Vlans in spannin; 1,8,13 1,8,13	g tree forwardi	ng state and n	ot pruned			
solarwinds	solarwinds Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWind						

Fuente: Propia autoría.

Figura 19.

Verificación show etherchannel summary a switch D1.

: •	DI	×	⊕		
D1# D1#show Flags:	<pre>etherchannel si D - down I - stand-aloni H - Hot-standby R - Layer3 U - in use f - failed to si M - not in use m - not in use u - unsuitable w - waiting to</pre>	P - bund P - bund e s - suspi y (LACP on. S - Laye N - not allocate a , minimum , port not for bundl be aggreg	led in port- ended ly) r2 in use, no a ggregator links not me aggregated ing ated	channel ggregation t due to minimur	m links not met
Number	d - default po A - formed by of channel-grou	rt Auto LAG ps in use:			
Number	of aggregators:				
Group + 1 D1#	Pol(SU)	PAgP	Ports + Et0/0(P)	Et0/1(P)	
solarw	/inds 💝 Solar-Pu	TTY free tool			© 2019 SolarWinds Worldwide,

Fuente: Propia autoría.

Figura 20.

Verificación show run a switch D1.



Fuente: Propia autoría.

Figura 21.

Continuación comando verificación show run a switch D1.

E	• D1	
! inter swit swit !	face Port-channel1 chport trunk encapsulation chport mode trunk	dotlq
inter swit swit chan	face Ethernet0/0 chport trunk encapsulation chport mode trunk nel-group 1 mode desirable	dotlq
inter swit swit chan	face Ethernet0/1 chport trunk encapsulation chport mode trunk nel-group 1 mode desirable	dotlq
inter swit swit	face Ethernet0/2 chport trunk encapsulation chport mode trunk	dotlq
inter swit swit span	face Ethernet0/3 cchport access vlan 13 cchport mode access ning-tree portfast edge	
inter shut	face Ethernet1/0 :down	
inter shut	face Ethernet1/1 down	
: inter _shut	face Ethernet1/2 down	
: inter _shut	face Ethernet1/3 :down	
: inter _shut	face Ethernet2/0 down	
: inter _shut	face Ethernet2/1 down	
: inter _shut	face Ethernet2/2 down	
: inter _shut	face Ethernet2/3 down	
: inter shut	face Ethernet3/0 down	
: inter shut	face Ethernet3/1 down	
: inter shut	face Ethernet3/2 down	
: inter shut	face Ethernet3/3 down	
: inter no i	rface Vlan1 Lp address	
sola		

Fuente: Propia autoría.

Figura 22.

Continuación comando verificación show run a switch D1.

€ D1 × ⊕
shutdown !
interface Vlan1 no ip address shutdown !
ip forward-protocol nd ! !
no ip http server no ip http secure-server ! ! ! ! !
: control-plane
<pre>banner motd ^C D1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 ^C ! line con 0 exec-timeout 0 0 privilege level 15 logging synchronous line aux 0 exec-timeout 0 0 privilege level 15 logging synchronous line vty 0 4 ! l end D1#</pre>
solarwinds Solar-PuTTY free tool

Fuente: Propia autoría.

Figura 23.

Verificación show interfaces trunk a switch D2.

:	D2		×			-		×
D2# D2# D2# D2# D2# D2# D2#sho	w inte	erfaces trunk						
Port Et0/3		Mode on	Encapsulation 802.1q	Status trunking	Native vlan 1			
Port Et0/3		Vlans allowed on 1-4094	trunk					
Port Et0/3		Vlans allowed and 1,8,13	d active in man	agement domain				
Port Et0/3 D2#		Vlans in spanning 1,8,13	g tree forwardi	ng state and n	ot pruned			
solar	winds	Solar-PuTTY free	tool ©	2019 SolarWinds \	Norldwide, LLC.	All right	ts resen	ved. .::

Fuente: Propia autoría.

Figura 24.

Verificación show etherchannel summary a switch D2.

	• D2 ×		
D2# D2#shov Flags:	<pre>w etherchannel summary D - down P - bund I - stand-alone s - susp H - Hot-standby (LACP on R - Layer3 S - Laye U - in use N - not f - failed to allocate a M - not in use, minimum m - not in use, port not u - unsuitable for bundl w - waiting to be aggreg d - default port A - formed by Auto LAG</pre>	led in port-channel ended ly) r2 in use, no aggregation ggregator links not met aggregated due to minimum li ing ated	nks not met
Number Number	of channel-groups in use: of aggregators:	0 0	
Group	Port-channel Protocol	Ports	
D2#			
solarv	vinds Volar-PuTTY free tool		© 2019 SolarWinds World

Fuente: Propia autoría.

Figura 25.

Verificación show run a switch D2.



Fuente: Propia autoría.

Figura 26.

Continuación comando verificación show run a switch D2.

:	• D2 × (Ð
! inter shut	erface Ethernet0/0 utdown	
! inter	erface Ethernet0/1	
swit	itchport access vlan 8	
span !	anning-tree portfast edge	
inter swit	erface Ethernet0/2 itchport access vlan 13	
swit	itchport mode access	
!	anning cicc pointait cage	
swit	itchport trunk encapsulation dot1q itchport mode trunk	
: inter shut	erface Ethernet1/0 utdown	
: inter _shut	erface Ethernet1/1 utdown	
! inter shut	erface Ethernet1/2 utdown	
! inter shut	erface Ethernet1/3 utdown	
! inter	erface Ethernet2/0	
shut !		
inter shut !	ertace Ethernet2/1 utdown	
inter shut	erface Ethernet2/2 utdown	
inter shut	erface Ethernet2/3 utdown	
: inter _shut	erface Ethernet3/0 utdown	
! inter shut	erface Ethernet3/1 utdown	
! inter _shut	erface Ethernet3/2 utdown	
: inter _shut	erface Ethernet3/3 utdown	
: inter no i	erface Vlan1 ip address	
shut !	utdown	
ip fo !	forward-protocol nd	
no ip	ip http server	
sola	larwinds V Solar-PuTTY free tool	

Fuente: Propia autoría.

Figura 27.

continuación comando verificación show run a switch D2.



Fuente: Propia autoría.

Figura 28.

Verificación show interfaces trunk a switch A1.



Fuente: Propia autoría.

Figura 29.

Verificación show etherchannel summary a switch A1.

:	A1	×	🕀
A1# A1#shov Flags:	v etherchanne D - down I - stand-a H - Hot-sta R - Layer3 U - in use f - failed	P - bund P - bund lone s - susp ndby (LACP on S - Laye N - not to allocate ap	dled in port-channel bended hly) er2 in use, no aggregation aggregator
	M - not in o m - not in o u - unsuital w - waiting d - default A - formed b	use, minimum use, port not ole for bundl to be aggreg port by Auto LAG	links not met taggregated due to minimum links not met Ling gated
Number Number	of channel-g of aggregato	roups in use: rs:	: 1 1
Group	Port-channel	Protocol	Ports
 1 A1#	Po1(SU)	PAgP	Et0/0(P) Et0/1(P)
solarv	vinds 💝 Solar	-PuTTY free tool	© 2019 SolarWinds Worldwide,

Fuente: Propia autoría.

Figura 30.

Verificación show run a switch A1.



Fuente: Propia autoría.

Figura 31.

continuación comando verificación show run a switch A1.

E	• <mark>A</mark> 1					~		Ð
! inter swit swit !	face chpor chpor	Port t tr	-chan unk e de tr	nel1 ncap unk	sulat:	ion d	otlq	
inter swit swit char	face chpor chpor nel-f	Ethe t tr t mo group	unk e de tr	0/0 ncap: unk de de	sulat: esiral	ion d ble	otlq	
inter swit swit char	face chpor chpor nel-g	Ethe t tr t mo group	unk e de tr	0/1 ncap: unk de de	sulat: esira	ion d ble	otlq	
: inter swit swit spar !	face chpor chpor ning	Ethert ac	cess de ac port	vlan cess fast	8 edge			
inter shut	face down	Ethe	rnet@	»/з				
inter shut ! inter	-face -face	Ethe	rnet1	./0				
shut ! inter shut	face	Ethe	rnet1	./2				
! inter shut	face	Ethe	rnet1	1/3				
: inter shut !	face	Ethe	rnet2	2/0				
inter shut ! inter	face down	Ethe	rnet2	2/1				
shut ! inter	face	Ethe	rnet2	2/3				
snut ! inter _shut	face	Ethe	rnet3	:/0				
: inter shut !	face	Ethe	rnet3	·/1				
inter shut ! inter	face down	Ethe	rnet3	9/2 9/3				
shut ! inter no i	face	Vlan	1					
shut	tdown							
sola	irwind	Is 🗧	Sola	r-PuTT	Y free	tool		

Fuente: Propia autoría.

Figura 32.

continuación comando verificación show run a switch A1.

```
\oplus
 A1
                                >
interface Vlan1
no ip address
 shutdown
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
banner motd ^C A1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 ^C
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
 logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
end
A1#
 solarwinds Solar-PuTTY free tool
```

Fuente: Propia autoría.

PARTE 4. CONFIGURE SECURITY

En esta parte debe configurar varios mecanismos de seguridad en los dispositivos de la topología.

Las tareas de configuración son las siguientes:

TABLA 4. CONFIGURACION DE SEGURIDAD A ROUTERS DE LA RED.

Task#	Task	Specification	Comandos Router: R1, R2, R3.	Función	
4.1	On all devices, secure privileged EXE mode.	Configure an enable secret as follows: • Algorithm type: SCRYPT • Password: nombreestudianteXYZ.	enable secret cesar179 username admin privilege 15 secret	Se configuran parámetros de seguridad de los dispositivos de red con el comando "enable secret". y	
4.2	On all devices, create a local user account.	Configure a local user: • Name: admin • Privilege level: 15 • Algorithm type: SCRYPT • Password: nombrestudianteXYZ.	cesar179 aaa new- model aaa authentication login default local	con "username" se configura el nombre de usuario con sus respectivos privilegios y autenticación aaa	
4.3	On all devices, enable AAA and enable AAA authentication.	Enable AAA authentication using the local database on all lines.	end	de ingreso a los mismos.	

Figura 33.

Verificación de seguridad implementada en Router R1.



Fuente: Propia autoría.

Figura 34.

Verificación de seguridad implementada en Router R2.



Fuente: Propia autoría.

Figura 35.

Verificación de seguridad implementada en Router R3.

: •	R1	•	R2	• R3	×	Ð	-		×
*May 2 rnet1/1	2 00:25: L (not ha	12.755: %CDP alf duplex),	-4-DUPLEX_MISMA with D2 Ethern	TCH: duplex et0/3 (half	<pre>mismatch duplex).</pre>	discovered	on	Ethe	
*May 2 rnet1/1	2 00:26:0 L (not ha	09.555: %CDP alf duplex),	-4-DUPLEX_MISMA with D2 Ethern	TCH: duplex et0/3 (half	mismatch duplex).	discovered	on	Ethe	
*May 2 rnet1/1	2 00:27:0 L (not ha	06.583: %CDP alf duplex),	-4-DUPLEX_MISMA with D2 Ethern	TCH: duplex et0/3 (half	<pre>mismatch duplex).</pre>	discovered		Ethe	
*May 2 rnet1/1	2 00:27: L (not h	54.627: %CDP alf duple R3	-4-DUPLEX_MISMA , ENCOR Skills	TCH: duplex Assessment,	mismatch Scenario	discovered 2	on	Ethe	
User Ad	cess Ve	rification							
Usernan Passwor	ne: admin rd:								
R3#show	run : -model	include aaa							
aaa aut	thenticat sion-id	tion login d	efault local						
usernan R3#	ne admin	privilege 1	5 secret 5 \$1\$0	k85\$nDddBr4v	wa27Tt/Øy	rh3nY0			
solarv	vinds 💝	Solar-PuTTY 🌈	ree tool	© 2019 So	larWinds W	orldwide, LLC. /	All ri	ghts res	erved.

Fuente: Propia autoría.

Task#	Task	Specification	Comandos	Función
			Switch:	
			D1, D2, A1.	
4.1	On all	Configure an enable	enable secret	Se configuran
	devices,	secret as follows:	cesar179	parámetros de
	secure	Algorithm type:	username	seguridad de los
	privileged	SCRYPT	admin	dispositivos de red
	EXE mode.	Password:	privilege 15	con el comando
		nombreestudianteXYZ.	secret	"enable secret". y
4.2	On all	Configure a local user:	cesar179	con "username"
	devices,	Name: admin	aaa new-	se configura el
	create a local	Privilege level: 15	model	nombre de
	user account.	Algorithm type:	aaa	usuario con sus
		SCRYPT	authentication	respectivos
		Password:	login default	privilegios y
		nombrestudianteXYZ.	local	autenticación aaa
4.3	On all	Enable AAA	end	de ingreso a los
	devices,	authentication using		mismos.
	enable AAA	the local database on		
	and enable	all lines.		
	AAA			
	authentication.			

Tabla 4.1. Configuracion de seguridad a switches de la red.

Figura 36.

Verificación de seguridad implementada en Switch D1.



Fuente: Propia autoría.

Figura 37.

Verificación de seguridad implementada en Switch D2.



Fuente: Propia autoría.

Figura 38.

Verificación de seguridad implementada en Switch A1.



Fuente: Propia autoría.

CONCLUSIONES

Con el Desarrollo de la práctica se logra implementar una topología de red en el aplicativo GNS3. Donde se realizan diferentes configuraciones a los dispositivos de red, con ello se logra interconectar los dispositivos entre sí. De este modo se logra el objetivo de la practica el cual es interconectar y realizar el respectivo enrutamiento estático con el fin de dar comunicación efectiva entre los dispositivos de red con sus diferentes direccionamientos IPV4 e IPV6.

El uso de estos aplicativos como es el caso de GNS3 permite establecer un vínculo entre diferentes herramientas las cuales permiten afianzar conocimientos acerca de las interconexiones de equipos de telecomunicaciones. los cuales se podrán enrutar en diferentes etapas del desarrollo del curso Diplomado Cisco CCNP, donde se logra emplear diferentes líneas de códigos que permiten entender el funcionamiento de una topología de red como lo seria en un entorno laboral.

Con el desarrollo de la práctica se logra adquirir nuevos conocimientos acerca de cómo se componen las topologías de red de telecomunicaciones. Las cuales permiten tener una mejor distribución de telecomunicaciones sobre una red de trabajo y las diferentes rutas que se pueden implementar para que un mensaje llegue correctamente a su destino.

Se logra evidenciar con estas prácticas de laboratorio la importancia que tiene el poder diseñar redes de conmutación y enrutamiento estático. las cuales permiten que los usuarios finales tengan un mayor control y acceso a los dispositivos con rutas alternas mediante los direccionamientos IP los cuales permiten establecer una mejor comunicación entre los dispositivos de red.

También se puede mencionar que con el desarrollo de estas prácticas de laboratorio se fortalecen conocimientos acerca de cómo están compuestas las redes de telecomunicaciones en los entornos laborales y de cómo se puede intervenir para verificar su estado y funcionamiento.

BIBLIOGRAFÍA

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). <u>*Multicast.*</u> CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <u>https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8</u>

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). <u>QoS.</u> CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. https://1drv.ms/b/s!AAIGq5JUgUBthk8

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). <u>IP</u> <u>Services.</u> CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <u>https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8</u>

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Foundational Network Programmability Concepts. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <u>https://1drv.ms/b/s!AAIGq5JUgUBthk8</u>