



**DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN CISCO (DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
DE SOLUCIONES INTEGRADAS LAN / WAN)**

**ADRIANO GUTIÉRREZ POCHE**

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)  
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA  
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
BELALCÁZAR, CAUCA  
2019**



**DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN CISCO (DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
DE SOLUCIONES INTEGRADAS LAN / WAN)**

**ADRIANO GUTIÉRREZ POCHE**

**Informe**

**Tutor**

**NILSON ALBEIRO FERREIRA MANZANARES**

**Ingeniero de sistemas**

**Especialista en Pedagogía Para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo**

**Magister en Educación en Línea**

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)  
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA**

**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**BELALCÁZAR, CAUCA**

**2019**

## CONTENIDO

RESUMEN.....	6
ABSTRACT.....	7
INTRODUCCIÓN.....	8
OBJETIVOS.....	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	9
EVALUACIÓN – PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS CCNA.....	10
Escenario 1.....	10
Topología de red.....	10
Desarrollo escenario 1.....	11
Parte 1: Asignación de direcciones IP:.....	16
Parte 2: Configuración Básica.....	17
Parte 3: Configuración de Enrutamiento.....	28
Parte 4: Configuración de las listas de Control de Acceso.....	34
Parte 5: Comprobación de la red instalada.....	41
Escenario 2.....	47
Desarrollo del escenario 2.....	47
1. Todos los routers deberán tener lo siguiente:.....	48
2. El DHCP deberá proporcionar solo direcciones a los hosts de Bucaramanga y Cundinamarca.....	57
3. El web server deberá tener NAT estático y el resto de los equipos de la topología emplearan NAT de sobrecarga (PAT).....	58
4. El enrutamiento deberá tener autenticación.....	59
5. Listas de control de acceso:.....	61
6. VLSM: utilizar la dirección 172.31.0.0 /18 para el direccionamiento.....	74
Aspectos a tener en cuenta.....	74
CONCLUSIONES.....	87
BIBLIOGRAFÍA.....	88

INDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1: ELEMENTOS DE LA RED ESCENARIO 1.....	11
ILUSTRACIÓN 2: RED ESCENARIO 1 CON DIRECCIONES IP. ....	11
ILUSTRACIÓN 3: TOPOLOGÍA DE RED ESCENARIO 1 .....	16
ILUSTRACIÓN 4: EVIDENCIA DE PING DE PC1 A WS1 Y A PC4.....	27
ILUSTRACIÓN 5: EVIDENCIA DE PING DEL SERVIDOR A TODAS LAS TERMINALES (1).....	27
ILUSTRACIÓN 6: EVIDENCIA DE PING DEL SERVIDOR A TODAS LAS TERMINALES (2).....	28
ILUSTRACIÓN 7: EVIDENCIA PING PC4 A PC1 Y AL SERVIDOR. ....	31
ILUSTRACIÓN 8: EVIDENCIA PING ENTRE ROUTERS Y SERVIDOR .....	32
ILUSTRACIÓN 9: EVIDENCIA PING DE EXTREMO A EXTREMO .....	33
ILUSTRACIÓN 10: EVIDENCIA DE ACL DEL SERVIDOR A LAS TERMINALES .....	38
ILUSTRACIÓN 11: CONECTIVIDAD EN SUBRED MEDELLIN Y RESTRICCIÓN A OTRAS SUBREDES .....	39
ILUSTRACIÓN 12: CONECTIVIDAD EN SUBRED CALI Y RESTRICCIÓN A OTRAS SUBREDES..	40
ILUSTRACIÓN 13: CONECTIVIDAD DEL SERVIDOR A TODOS LOS EXTREMOS.....	40
ILUSTRACIÓN 14: RED DEL ESCENARIO 2 .....	47
ILUSTRACIÓN 15: IMPLEMENTACION DE LA RED ESCENARIO 2.....	48
ILUSTRACIÓN 16: EVIDENCIA DE CONECTIVIDAD ENTRE TERMINALES. ....	61
ILUSTRACIÓN 17: CONECTIVIDAD DE VLAN 20 PC4 A PC2 Y NEGACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET.....	62
ILUSTRACIÓN 18: PING DE PC 5 A TERMINALES Y ACCESO A SERVIDOR EXTERNO.....	63
ILUSTRACIÓN 19: EVIDENCIA DE CONEXIÓN FTP A SERVIDOR EXTERNO. ....	64
ILUSTRACIÓN 20: EVIDENCIA DE CONECTIVIDAD WEB A SERVIDOR EXTERNO .....	65
ILUSTRACIÓN 21: EVIDENCIA DE CONEXIÓN VLAN ENTRE VLANS 20 Y VLAN 10.....	66
ILUSTRACIÓN 22: CONECTIVIDAD DE VLAN 30 A INTERNET Y FALLA A OTRAS TERMINALES	67
ILUSTRACIÓN 23: CONECTIVIDAD ENTRE VLAN10 Y VLANS 20 Y NEGACIÓN DE INTERNET .	68
ILUSTRACIÓN 24: RESTRICCIÓN DE CONECTIVIDAD ENTRE VLANS DE DE CUNDINAMARCA	70
ILUSTRACIÓN 25: RESTRICCIÓN DE CONECTIVIDAD VLANS DE TUNJA .....	71
ILUSTRACIÓN 26: RESTRICCIÓN DE CONECTIVIDAD ENTRE VLANS DE BUCARAMANGA.....	72
ILUSTRACIÓN 27: TELNET DE SW-BCARAMANGA A ROUTER. ....	73
ILUSTRACIÓN 28: EVIDENCIA DHCP PC0.....	82
ILUSTRACIÓN 29: EVIDENCIA DHCP PC1.....	83
ILUSTRACIÓN 30: EVIDENCIA DHCP PC4.....	83
ILUSTRACIÓN 31: EVIDENCIA DHCP PC4.....	84
ILUSTRACIÓN 32: EVIDENCIA IP ESTATICA DE SERVIDOR INTERNO .....	84

## INDICE DE TABLAS

TABLA 1: TABLA DE SUBNETEO DE LA RED.....	16
TABLA 2: DIRECCIONAMIENTO IP .....	17
TABLA 3: CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ROUTERS. ....	17
TABLA 4: COMPROBACION DE TABLA DE ENRUTAMIENTO .....	30
TABLA 5: PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED .....	45
TABLA 6: SUBNETEO VLSM.....	74



## RESUMEN

La prueba de habilidades prácticas CCNA constituye una estrategia eficaz para verificar la pertinencia y el nivel de comprensión de los temas desarrollados durante el curso, mediante la resolución de las situaciones problema planteadas se puede demostrar el nivel de conocimiento acerca de las redes y su configuración, otro aspecto importante que se aborda en el curso es la implementación de los simuladores, en este caso, la herramienta packet tracer, que es una de las mejores herramientas para la simulación de redes y su respectiva implementación.



## ABSTRACT

The CCNA practical skills test is an effective strategy to verify the relevance and level of apprehension of the topics developed during the course, by solving the problem situations raised, the level of knowledge about networks and their configuration can be demonstrated, Another important aspect addressed in the course is the implementation of the simulators, in this case, the packet tracer tool, which is one of the best tools for simulating networks and their respective implementation.

## INTRODUCCIÓN

En el presente documento el lector puede observar y verificar el desarrollo de los ejercicios que constituyen la prueba de habilidades del curso cisco CCNA, en una primera sección se encuentra el desarrollo del escenario 1 que relaciona una problemática de conectividad entre tres ciudades colombianas, en este escenario se pide que el administrador configure la red implementando todos los protocolos y estándares existentes.

En la segunda sección del documento se encuentra la documentación del desarrollo del escenario 2 que consta de una problemática definida de redes donde se necesita interconexión entre subredes implementando algunas restricciones, de igual forma se evidencia la implementación del simulador packet tracer para el diseño, configuración e implementación de la red.



## OBJETIVOS

### Objetivo general

Verificar la comprensión de la temática desarrollada durante el curso mediante el correcto desarrollo de las pruebas de habilidades prácticas en donde se requiere de la implementación de los estándares de diseño y configuración de redes usando cisco packet tracer

### Objetivos específicos

Interpretar las situaciones problema propuestas para la prueba de habilidades.

Apropiar la temática vista durante el curso

Emplear el simulador cisco packet tracer para el desarrollo de la prueba de habilidades.

## EVALUACIÓN – PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS CCNA

### Descripción de escenarios propuestos para la prueba de habilidades

#### Escenario 1

Una empresa posee sucursales distribuidas en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos que forman parte de la topología de red.

#### Topología de red

Los requerimientos solicitados son los siguientes:

Parte 1: Para el direccionamiento IP debe definirse una dirección de acuerdo con el número de hosts requeridos.

Parte 2: Considerar la asignación de los parámetros básicos y la detección de vecinos directamente conectados.


Parte 3: La red y subred establecidas deberán tener una interconexión total, todos los hosts deberán ser visibles y poder comunicarse entre ellos sin restricciones.

Parte 4: Implementar la seguridad en la red, se debe restringir el acceso y comunicación entre hosts de acuerdo con los requerimientos del administrador de red.

Parte 5: Comprobación total de los dispositivos y su funcionamiento en la red.


Parte 6: Configuración final.

Ilustración 1: Elementos de la red Escenario 1.



Fuente: Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Ilustración 2: Red escenario 1 con direcciones Ip.



Red escenario 1 con direcciones Ip.

Red escenario 1 con direcciones Ip.

Desarrollo escenario 1

Como trabajo inicial se debe realizar lo siguiente.

- Realizar las rutinas de diagnóstico y dejar los equipos listos para su configuración (asignar nombres de equipos, asignar claves de seguridad, etc).

Ingresamos en cada uno de los dispositivos Routers y Switches para asignarles la configuración básica.

Router 1 BOGOTÁ

```
Router>ena
Router>enable
Router#conf
```

```
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host na
Router(config)#hostna
Router(config)#hostname BOGOTA
BOGOTA(config)#serv
BOGOTA(config)#service enc
BOGOTA(config)#service encry
BOGOTA(config)#service pass
BOGOTA(config)#service password-encryption
BOGOTA(config)#bann
BOGOTA(config)#banner mot
BOGOTA(config)#banner motd &Solo personal autorizado&
BOGOTA(config)#enab
BOGOTA(config)#enable secr
BOGOTA(config)#enable secret class
BOGOTA(config)#line cons
BOGOTA(config)#line console 0
BOGOTA(config-line)#pass
BOGOTA(config-line)#password cisco
BOGOTA(config-line)#login
BOGOTA(config-line)#logg
BOGOTA(config-line)#logging syn
BOGOTA(config-line)#logging synchronous
BOGOTA(config-line)#line vty 0 15
BOGOTA(config-line)#pass
BOGOTA(config-line)#password cisco
BOGOTA(config-line)#login
BOGOTA(config-line)#logg
BOGOTA(config-line)#logging syn
BOGOTA(config-line)#logging synchronous
BOGOTA(config-line)#no ip dom
BOGOTA(config-line)#no ip domain-lookup
BOGOTA(config)#
```

## ROUTER 2 MEDELLIN

```
Router>ENA
Router>ENAbLe
Router#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#hostna
```

```
Router(config)#hostname MEDELLN
MEDELLN(config)#no ip domain-lookup
MEDELLN(config)#serv
MEDELLN(config)#service pass
MEDELLN(config)#service password-encryption
MEDELLN(config)#ena
MEDELLN(config)#enable sec
MEDELLN(config)#enable secret class
MEDELLN(config)#bann
MEDELLN(config)#banner mot
MEDELLN(config)#banner motd &SOLO PERSONAL AUTORIZADO&
MEDELLN(config)#line console 0
MEDELLN(config-line)#pass
MEDELLN(config-line)#password cisco
MEDELLN(config-line)#login
MEDELLN(config-line)#logg
MEDELLN(config-line)#logging syn
MEDELLN(config-line)#logging synchronous
MEDELLN(config-line)#line vty 0 15
MEDELLN(config-line)#pass
MEDELLN(config-line)#password cisco
MEDELLN(config-line)#login
MEDELLN(config-line)#logg
MEDELLN(config-line)#logging syn
MEDELLN(config-line)#logging synchronous
MEDELLN(config-line)#
MEDELLN(config-line)#copp
MEDELLN(config-line)#copy run
MEDELLN(config-line)#end
MEDELLN#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MEDELLN#
```

### ROUTER 3 CALI

```
Router>ena
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname CALI
CALI(config)#no ip domain-lookup
CALI(config)#service password-encryption
CALI(config)#enable secret class
CALI(config)#banner motd &SOLO PERSONAL AUTORIZADO&
```

```
CALI(config)#line console 0
CALI(config-line)#password cisco
CALI(config-line)#login
CALI(config-line)#logging synchronous
CALI(config-line)#line vty 0 15
CALI(config-line)#password cisco
CALI(config-line)#login
CALI(config-line)#logging synchronous
CALI(config-line)#
SWITCH DE BOGOTA
```

```
Switch>EN
Switch#CONF T
Switch#CONF Terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#HOSTNAME SW-BOGOTA
SW-BOGOTA(config)#no ip domain-lookup
SW-BOGOTA(config)#service password-encryption
SW-BOGOTA(config)#enable secret class
SW-BOGOTA(config)#banner motd &SOLO PERSONAL AUTORIZADO&
SW-BOGOTA(config)#line console 0
SW-BOGOTA(config-line)#password cisco
SW-BOGOTA(config-line)#login
SW-BOGOTA(config-line)#logging synchronous
SW-BOGOTA(config-line)#line vty 0 15
SW-BOGOTA(config-line)#password cisco
SW-BOGOTA(config-line)#login
SW-BOGOTA(config-line)#logging synchronous
SW-BOGOTA(config-line)#
SW-BOGOTA(config-line)#
SW-BOGOTA(config-line)#
```

#### SWITCH DE MEDELLÍN

```
Switch>ENA
Switch#CONF T
Switch#CONF Terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-MEDELLIN
SW-MEDELLIN(config)#no ip domain-lookup
SW-MEDELLIN(config)#service password-encryption
SW-MEDELLIN(config)#enable secret class
SW-MEDELLIN(config)#banner motd &SOLO PERSONAL AUTORIZADO&
```




```
SW-MEDELLIN(config)#line console 0
SW-MEDELLIN(config-line)#password cisco
SW-MEDELLIN(config-line)#login
SW-MEDELLIN(config-line)#logging synchronous
SW-MEDELLIN(config-line)#line vty 0 15
SW-MEDELLIN(config-line)#password cisco
SW-MEDELLIN(config-line)#login
SW-MEDELLIN(config-line)#logging synchronous
SW-MEDELLIN(config-line)#
SWITCH DE CALI
```

```
Switch>en
Switch>enable
Switch#conf t
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-CALI
SW-CALI(config)#no ip domain-lookup
SW-CALI(config)#service password-encryption
SW-CALI(config)#enable secret class
SW-CALI(config)#banner motd &SOLO PERSONAL AUTORIZADO&
SW-CALI(config)#line console 0
SW-CALI(config-line)#password cisco
SW-CALI(config-line)#login
SW-CALI(config-line)#logging synchronous
SW-CALI(config-line)#line vty 0 15
SW-CALI(config-line)#password cisco
SW-CALI(config-line)#login
SW-CALI(config-line)#logging synchronous
SW-CALI(config-line)#
SW-CALI(config-line)#
```

- Realizar la conexión física de los equipos con base en la topología de red

**Ilustración 3: Topología de red escenario 1**



Configurar la topología de red, de acuerdo con las siguientes especificaciones.

**Parte 1: Asignación de direcciones IP:**

- Se debe dividir (subnetear) la red creando una segmentación en ocho partes, para permitir crecimiento futuro de la red corporativa.

Tabla 1: Tabla de subneteo de la red.

TABLA DE SUBNETEO			
Nº	SUBRED	DIRECCION IP	MASCARA DE SUBRED
1	BOGOTA	192.168.1.0	255.255.255.224
2	MEDELLIN	192.168.1.32	255.255.255.224
3	CALI	192.168.1.64	255.255.255.224
4	BOGOTÁ-MEDELLIN	192.168.1.96	255.255.255.224
5	BOGOTÁ-CALI	192.168.1.128	255.255.255.224
6	SEXTA RED	192.168.1.160	255.255.255.224
7	SEPTIMA RED	192.168.1.192	255.255.255.224
8	OCTAVA RED	192.168.1.224	255.255.255.224



b. Asignar una dirección IP a la red.

Tabla 2: Direccionamiento IP

N°	SUBRED	DIRECCION IP
1	BOGOTA	192.168.1.0
2	MEDELLIN	192.168.1.32
3	CALI	192.168.1.64
4	BOGOTÁ-MEDELLIN	192.168.1.96
5	BOGOTÁ-CALI	192.168.1.128
6	SEXTA RED	192.168.1.160
7	SEPTIMA RED	192.168.1.192
8	OCTAVA RED	192.168.1.224

Parte 2: Configuración Básica.

a. Completar la siguiente tabla con la configuración básica de los routers, teniendo en cuenta las subredes diseñadas.

Tabla 3: Configuración básica de Routers.

	R1	R2	R3
Nombre de Host	MEDELLIN	BOGOTA	CALI
Dirección de Ip en interfaz Serial 0/0	192.168.1.99	192.168.1.98	192.168.1.131
Dirección de Ip en interfaz Serial 0/1		192.168.1.130	
Dirección de Ip en interfaz FA 0/0	192.168.1.33	192.168.1.1	192.168.1.65
Protocolo de enrutamiento	Eigrp	Eigrp	Eigrp
Sistema Autónomo	200	200	200
Afirmaciones de red	192.168.1.0	192.168.1.0	192.168.1.0

BOGOTÁ

BOGOTA#conf t

BOGOTA#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

BOGOTA(config)#int

BOGOTA(config)#interface ser

BOGOTA(config)#interface serial 0/0/0

BOGOTA(config-if)#ip add

```
BOGOTA(config-if)#ip address 192.168.1.98 255.255.255.224
BOGOTA(config-if)#no sh
BOGOTA(config-if)#no shutdown
```

```
BOGOTA(config-if)#exit
BOGOTA(config)#int
BOGOTA(config)#interface ser
BOGOTA(config)#interface serial 0/0/1
BOGOTA(config-if)#ip add
BOGOTA(config-if)#ip address 192.168.1.130 255.255.255.224
BOGOTA(config-if)#no sh
BOGOTA(config-if)#no shutdown
```

```
BOGOTA(config-if)#router eigrp 200
BOGOTA(config-router)#no auto-summary
^
% Invalid input detected at '^' marker.
BOGOTA(config-router)#no auto-summary
^
% Invalid input detected at '^' marker.
BOGOTA(config-router)#no auto-summary
BOGOTA(config-router)#do show ip route connected
C 192.168.1.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.1.96/27 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.1.128/27 is directly connected, Serial0/0/1
```

```
BOGOTA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.31
^
% Invalid input detected at '^' marker.
BOGOTA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.31
BOGOTA(config-router)#network 192.168.96.0 0.0.0.31
BOGOTA(config-router)#network 192.168.128.0 0.0.0.31
BOGOTA(config-router)#do show ip route connected
C 192.168.1.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.1.96/27 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.1.128/27 is directly connected, Serial0/0/1
```

MEDELLIN

```
MEDELLIN>en
Password:
MEDELLIN#conf t
MEDELLIN#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```



```
MEDELLIN(config)#int s0/0/0
MEDELLIN(config-if)#ip address 192.168.1.99 255.255.255.224
MEDELLIN(config-if)#no sh
MEDELLIN(config-if)#no shutdown
```

```
MEDELLIN(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

```
MEDELLIN(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

```
MEDELLIN(config-if)#
MEDELLIN(config-if)#int g0/0
MEDELLIN(config-if)#ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
MEDELLIN(config-if)#no sh
MEDELLIN(config-if)#no shutdown
```

```
MEDELLIN(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
```

```
MEDELLIN(config-if)#
```

```
MEDELLN>ena
MEDELLN>enable
Password:
MEDELLN#conf t
MEDELLN#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MEDELLN(config)#int
MEDELLN(config)#interface g
MEDELLN(config)#interface gigabitEthernet 0/0
MEDELLN(config-if)#router eigrp 200
MEDELLN(config-router)#no auto-summary
MEDELLN(config-router)#do show ip route connected
C 192.168.1.32/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.1.96/27 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
MEDELLN>en
```

```
MEDELLN>enable
Password:
MEDELLN#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MEDELLN(config)#int s
MEDELLN(config)#int serial 0/0/0
MEDELLN(config-if)#rou
MEDELLN(config-if)#router eigrp 200
MEDELLN(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.31
```

```
CALI
ALI>en
CALI>enable
Password:
CALI#conf t
CALI#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CALI(config)#int
CALI(config)#interface ser
CALI(config)#interface serial 0/0/0
CALI(config-if)#ip add
CALI(config-if)#ip address 192.168.1.131
% Incomplete command.
CALI(config-if)#no sh
CALI(config-if)#no shutdown
CALI>en
CALI>enable
Password:
CALI#conf t
CALI#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CALI(config)#int
CALI(config)#interface ser
CALI(config)#interface serial 0/0/0
CALI(config-if)#ip add
CALI(config-if)#ip address 192.168.1.131
% Incomplete command.
CALI(config-if)#no sh
CALI(config-if)#no shutdown
ALI>en
CALI>enable
Password:
```

```
CALI#conf t
CALI#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CALI(config)#int
CALI(config)#interface ser
CALI(config)#interface serial 0/0/0
CALI(config-if)#ip add
CALI(config-if)#ip address 192.168.1.131
% Incomplete command.
CALI(config-if)#no sh
CALI(config-if)#no shutdown
```

```
CALI(config)#int s0/0/0
CALI(config-if)#
CALI(config-if)#router eigrp 200
CALI(config-router)#no auto-summary
CALI(config-router)#do show ip route connected
C 192.168.1.64/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.1.128/27 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
CALI(config-router)#networ 192.168.1.64 0.0.0.31
CALI(config-router)#networ 192.168.1.128 0.0.0.31
CALI(config-router)#
```

b. Después de cargada la configuración en los dispositivos, verificar la tabla de enrutamiento en cada uno de los routers para comprobar las redes y sus rutas.

```
BOGOTA#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D 192.168.1.32/27 [90/2170112] via 192.168.1.99, 00:01:04, Serial0/0/0
```

```
D 192.168.1.64/27 [90/2170112] via 192.168.1.131, 00:01:04, Serial0/0/1
C 192.168.1.96/27 is directly connected, Serial0/0/0
L 192.168.1.98/32 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.1.128/27 is directly connected, Serial0/0/1
L 192.168.1.130/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

BOGOTA#

MEDELLIN

MEDELLN#show ip route

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
D 192.168.1.0/27 [90/2170112] via 192.168.1.98, 00:02:19, Serial0/0/0
C 192.168.1.32/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.1.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D 192.168.1.64/27 [90/2682112] via 192.168.1.98, 00:02:19, Serial0/0/0
C 192.168.1.96/27 is directly connected, Serial0/0/0
L 192.168.1.99/32 is directly connected, Serial0/0/0
D 192.168.1.128/27 [90/2681856] via 192.168.1.98, 00:02:19, Serial0/0/0
```

MEDELLN#

CALI

CALI#show ip route

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
D 192.168.1.0/27 [90/2170112] via 192.168.1.130, 00:02:37, Serial0/0/0
```

```
D 192.168.1.32/27 [90/2682112] via 192.168.1.130, 00:02:37, Serial0/0/0
C 192.168.1.64/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.1.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D 192.168.1.96/27 [90/2681856] via 192.168.1.130, 00:02:37, Serial0/0/0
C 192.168.1.128/27 is directly connected, Serial0/0/0
L 192.168.1.131/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

CALI#

c. Verificar el balanceo de carga que presentan los routers.

Para la configuración que se ha dado a los routers y específicamente teniendo en cuenta la topología entre ellos, el balanceo de carga no se aplica porque no existen “camino” diferentes para comunicarse entre sí, pero a manera de prueba se puede verificar como se conecta cada dispositivo empleando el comando `ip eigrp topology`. Como se puede observar a continuación.

```
BOGOTA#ip eigrp topology
^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

```
BOGOTA#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 200/ID(192.168.1.130)
```

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,  
r - Reply status

```
P 192.168.1.0/27, 1 successors, FD is 2816
   via Connected, GigabitEthernet0/0
```

```
BOGOTA#
MEDELLN#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 200/ID(192.168.1.99)
```

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,  
r - Reply status

MEDELLN#

```
CALI#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 200/ID(192.168.1.65)
```

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,  
r - Reply status

```
P 192.168.1.64/27, 1 successors, FD is 2816
    via Connected, GigabitEthernet0/0
P 192.168.1.128/27, 1 successors, FD is 2169856
    via Connected, Serial0/0/0
CALI#
```

d. Realizar un diagnóstico de vecinos usando el comando cdp.

```
BOGOTA#show cdp neighbor
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID  Local Intrfce  Holdtme  Capability  Platform  Port ID
SW-BOGOTA  Gig 0/0        175      S           2960      Gig 0/1
MEDELLN    Ser 0/0/0      175      R           C1900     Ser 0/0/0
CALI       Ser 0/0/1      175      R           C1900     Ser 0/0/0
BOGOTA#
```

```
MEDELLN#show cdp neighbor
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID  Local Intrfce  Holdtme  Capability  Platform  Port ID
SW-MEDELLIN Gig 0/0        140      S           2960      Gig 0/1
BOGOTA     Ser 0/0/0      140      R           C1900     Ser 0/0/0
MEDELLN#
```

```
CALI#
CALI#show cdp neighbor
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID  Local Intrfce  Holdtme  Capability  Platform  Port ID
SW-CALI    Gig 0/0        150      S           2960      Gig 0/1
BOGOTA     Ser 0/0/0      151      R           C1900     Ser 0/0/1
CALI#
```

e. Realizar una prueba de conectividad en cada tramo de la ruta usando Ping.

PING DE MEDELLIN A BOGOTÁ

```
MEDELLN#ping 192.168.1.98
```

Type escape sequence to abort.



Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.98, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/14 ms

MEDELLN#

PING DE MEDELLIN A CALI

MEDELLN#ping 192.168.1.131

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.131, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/9/33 ms

MEDELLN#

PING BOGOTÁ A MEDELLIN

BOGOTA#ping 192.168.1.99

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.99, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/16 ms

PING BOGOTÁ A CALI

BOGOTA#ping 192.168.1.131

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.131, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/5/25 ms

BOGOTA#

PING DE BOGOTÁ A PC WS1

BOGOTA#ping 192.168.1.5

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.5, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/3 ms

BOGOTA#

PING DE BOGOTÁ A SERVIDOR

BOGOTA#ping 192.168.1.6

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.6, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/3 ms

BOGOTA#

BOGOTA#ping 192.168.1.131

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.131, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/10 ms

BOGOTA#ping 192.168.1.99

Type escape sequence to abort.


Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.99, timeout is 2 seconds:

!!!!


Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/21/100 ms

BOGOTA#


### Ilustración 4: Evidencia de Ping de PC1 A WS1 y a PC4



### Ilustración 5: Evidencia de ping del servidor a todas las terminales (1)



### Ilustración 6: Evidencia de ping del servidor a todas las terminales (2)



### Parte 3: Configuración de Enrutamiento.

a. Asignar el protocolo de enrutamiento EIGRP a los routers considerando el direccionamiento diseñado.

```

BOGOTA(config-if)#router eigrp 200
BOGOTA(config-router)#no auto-summary
    
```

^  
% Invalid input detected at '^' marker.

```

BOGOTA(config-router)#no auto-summary
    
```

^  
% Invalid input detected at '^' marker.

```

BOGOTA(config-router)#no auto-summary
BOGOTA(config-router)#do show ip route connected
C 192.168.1.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.1.96/27 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.1.128/27 is directly connected, Serial0/0/1
    
```

```

BOGOTA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.31
    
```

^  
% Invalid input detected at '^' marker.

```
BOGOTA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.31
BOGOTA(config-router)#network 192.168.96.0 0.0.0.31
BOGOTA(config-router)#network 192.168.128.0 0.0.0.31
BOGOTA(config-router)#do show ip route connected
C 192.168.1.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.1.96/27 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.1.128/27 is directly connected, Serial0/0/1
```

```
MEDELLN(config-if)#router eigrp 200
MEDELLN(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.31
MEDELLN(config-router)#do show ip route connected
C 192.168.1.32/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.1.96/27 is directly connected, Serial0/0
```

```
CALI(config-if)#router eigrp 200
CALI(config-router)#network 192.168.1.0
CALI(config-router)#
```

b. Verificar si existe vecindad con los routers configurados con EIGRP.

```
VECINOS DE MEDELLÍN
MEDELLIN# show ip eigrp neighbor
IP-EIGRP neighbors for process 200
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
(sec) (ms) Cnt Num
0 192.168.1.98 Se0/0/0 13 00:33:13 40 1000 0 25
```

```
VECINOS DE BOGOTÁ
BOGOTA#show ip eigrp neighbor
IP-EIGRP neighbors for process 200
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
(sec) (ms) Cnt Num
0 192.168.1.131 Se0/0/1 11 01:14:28 40 1000 0 23
1 192.168.1.99 Se0/0/0 13 00:36:01 40 1000 0 7
```

```
VECINOS DE CALI
CALI#show ip eigrp neighbor
IP-EIGRP neighbors for process 200
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
(sec) (ms) Cnt Num
0 192.168.1.130 Se0/0/0 13 01:15:33 40 1000 0 24
```

c. Realizar la comprobación de las tablas de enrutamiento en cada uno de los routers para verificar cada una de las rutas establecidas.

Tabla 4: Comprobacion de tabla de enrutamiento

	R1	R2	R3
Nombre de Host	MEDELLIN	BOGOTA	CALI
Dirección de Ip en interfaz Serial 0/0	192.168.1.99	192.168.1.98	192.168.1.131
Dirección de Ip en interfaz Serial 0/1		192.168.1.130	
Dirección de Ip en interfaz FA 0/0	192.168.1.33	192.168.1.1	192.168.1.65
Protocolo de enrutamiento	Eigrp	Eigrp	Eigrp
Sistema Autónomo	200	200	200
Afirmaciones de red	192.168.1.0	192.168.1.0	192.168.1.0

d. Realizar un diagnóstico para comprobar que cada uno de los puntos de la red se puedan ver y tengan conectividad entre sí. Realizar esta prueba desde un host de la red LAN del router CALI, primero a la red de MEDELLIN y luego al servidor.

#### PING DE PC4 A PC1

Pinging 192.168.1.36 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.36: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.1.36: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.1.36: bytes=32 time=9ms TTL=125
Reply from 192.168.1.36: bytes=32 time=12ms TTL=125
```

Ping statistics for 192.168.1.36:

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 9ms, Maximum = 12ms, Average = 11ms
```

C:\>

#### PING PC4 AL SERVIDOR

C:\>ping 192.168.1.6


Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=12ms TTL=126
```

Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=10ms TTL=126  
 Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=14ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.6:  
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
 Approximate round trip times in milli-seconds:  
 Minimum = 10ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms

Ilustración 7: Evidencia ping pc4 a pc1 y al servidor.



## PING DESDE MEDELLIN A TODOS LOS ROUTERS Y AL SERVIDOR

MEDELLIN#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/16 ms

MEDELLIN#ping 192.168.1.65

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.65, timeout is 2 seconds:

!!!!


Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/7/31 ms

MEDELLIN#ping 192.168.1.6

Type escape sequence to abort.  
 Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.6, timeout is 2 seconds:  
 !!!!!  
 Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/5/23 ms

MEDELLIN#

Ilustración 8: Evidencia ping entre routers y servidor



## PING DE EXTREMO A EXTREMO

C:\>ping 192.168.1.70

Pinging 192.168.1.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=23ms TTL=126  
 Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=11ms TTL=126  
 Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=11ms TTL=126  
 Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.70:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
 Approximate round trip times in milli-seconds:  
 Minimum = 11ms, Maximum = 23ms, Average = 14ms

C:\>ping 192.168.1.36



Pinging 192.168.1.36 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.36: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.1.36: bytes=32 time=16ms TTL=126
Reply from 192.168.1.36: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.1.36: bytes=32 time=14ms TTL=126
```

Ping statistics for 192.168.1.36:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
 Approximate round trip times in milli-seconds:  
 Minimum = 12ms, Maximum = 16ms, Average = 14ms

C:\>ping 192.168.1.37


Pinging 192.168.1.37 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=27ms TTL=126
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=13ms TTL=126
```

Ping statistics for 192.168.1.37:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
 Approximate round trip times in milli-seconds:  
 Minimum = 11ms, Maximum = 27ms, Average = 16ms

### Ilustración 9: Evidencia ping de extremo a extremo



#### Parte 4: Configuración de las listas de Control de Acceso.

En este momento cualquier usuario de la red tiene acceso a todos sus dispositivos y estaciones de trabajo. El jefe de redes le solicita implementar seguridad en la red. Para esta labor se decide configurar listas de control de acceso (ACL) a los routers. Las condiciones para crear las ACL son las siguientes:

a. Cada router debe estar habilitado para establecer conexiones Telnet con los demás routers y tener acceso a cualquier dispositivo en la red.

La seguridad de los routers se configuró al inicio del documento mediante el comando `enable secret class y password cisco`

La configuración a telnet se realizó cuando se configuró la línea de consola 0 y vty 0 15 pero a solicitud de la guía de trabajo se consignan los comandos en cada router

##### ROUTER BOGOTÁ

```
SW-BOGOTA(config)#line console 0
SW-BOGOTA(config-line)#password cisco
SW-BOGOTA(config-line)#login
SW-BOGOTA(config-line)#logging synchronous
SW-BOGOTA(config-line)#line vty 0 15
SW-BOGOTA(config-line)#password cisco
SW-BOGOTA(config-line)#login
SW-BOGOTA(config-line)#logging synchronous
```

##### ROUTER MEDELLÍN

```
SW-MEDELLIN(config)#line console 0
SW-MEDELLIN(config-line)#password cisco
SW-MEDELLIN(config-line)#login
SW-MEDELLIN(config-line)#logging synchronous
SW-MEDELLIN(config-line)#line vty 0 15
SW-MEDELLIN(config-line)#password cisco
SW-MEDELLIN(config-line)#login
SW-MEDELLIN(config-line)#logging synchronous
```

##### ROUTER CALI

```
SW-CALI(config)#line console 0
SW-CALI(config-line)#password cisco
SW-CALI(config-line)#login
SW-CALI(config-line)#logging synchronous
```

```
SW-CALI(config-line)#line vty 0 15
SW-CALI(config-line)#password cisco
SW-CALI(config-line)#login
SW-CALI(config-line)#logging synchronous
```

b. El equipo WS1 y el servidor se encuentran en la subred de administración. Solo el servidor de la subred de administración debe tener acceso a cualquier otro dispositivo en cualquier parte de la red.

```
ACL MEDELLÍN
MEDELLIN>en
Password:
MEDELLIN#conf t
MEDELLIN#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MEDELLIN(config)#acc
MEDELLIN(config)#access-list 101 per
MEDELLIN(config)#access-list 101 permit ip 192.168.1.32 0.0.0.31 host
192.168.1.6
MEDELLIN(config)#int g
MEDELLIN(config)#int gigabitEthernet 0/0
MEDELLIN(config-if)#ip access-group 101 in
MEDELLIN(config-if)#
ACL CALI
CALI#
CALI#conf t
CALI#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CALI(config)#acc
CALI(config)#access-list 101 per
CALI(config)#access-list 101 permit ip 192.168.1.64 0.0.0.31 host 192.168.1.6
CALI(config)#int g
CALI(config)#int gigabitEthernet 0/0
CALI(config-if)#ip access-group 101 in
CALI(config-if)#
```

## COMPROBACION DE LA LISTA DE CONTROL DE ACCESO

Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=12ms TTL=126
```

Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=15ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.6:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 11ms, Maximum = 15ms, Average = 12ms

C:\>ping 192.168.1.5

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.

Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.

Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.

Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.5:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.

Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.

Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.

Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.3:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Ahora se configura la ACL para que el servidor pueda acceder a todos los dispositivos de la red mediante el siguiente comando

ACL PARA EL SERVIDOR

BOGOTA>en

Password:

BOGOTA#conf t

BOGOTA#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

BOGOTA(config)#access-list 101 permit ip host 192.168.1.6 any

BOGOTA(config)#int g0/0

BOGOTA(config-if)#ip access-group 101 in

BOGOTA(config-if)#

## COMPROBACION DE ACCESO DEL SERVIDOR A LAS TERMINALES

```
C:\>ping 192.168.1.5
```

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Ping statistics for 192.168.1.5:

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

```
C:\>ping 192.168.1.37
```

Pinging 192.168.1.37 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=11ms TTL=126
```

Ping statistics for 192.168.1.37:

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 11ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms
```

```
C:\>ping 192.168.1.70
```


Pinging 192.168.1.70 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=26ms TTL=126
Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=16ms TTL=126
Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=14ms TTL=126
```

Ping statistics for 192.168.1.70:

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 11ms, Maximum = 26ms, Average = 16ms
```

### Ilustración 10: Evidencia de ACL del servidor a las terminales



c. Las estaciones de trabajo en las LAN de MEDELLIN y CALI no deben tener acceso a ningún dispositivo fuera de su subred, excepto para interconectar con el servidor.

```
MEDELLIN(config)#access-list 101 permit ip 192.168.1.32 0.0.0.31 host 192.168.1.6
```

```
MEDELLIN(config)#int g
```

```
MEDELLIN(config)#int gigabitEthernet 0/0
```

```
MEDELLIN(config-if)#ip access-group 101 in
```

```
CALI(config)#access-list 101 permit ip 192.168.1.64 0.0.0.31 host 192.168.1.6
```

```
CALI(config)#int g
```

```
CALI(config)#int gigabitEthernet 0/0
```

```
CALI(config-if)#ip access-group 101 in
```

### COMPROBACION DE LA RESTRICCION DE CADA SUBRED

Pinging 192.168.1.70 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
```

```
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
```

```
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
```

```
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
```


Ping statistics for 192.168.1.70:  
 Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Pinging 192.168.1.36 with 32 bytes of data:


Reply from 192.168.1.65: Destination host unreachable.  
 Reply from 192.168.1.65: Destination host unreachable.  
 Reply from 192.168.1.65: Destination host unreachable.  
 Reply from 192.168.1.65: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.36:  
 Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),


Ilustración 11: Conectividad en subred medellin y restricción a otras subredes



### Ilustración 12: Conectividad en subred Cali y restricción a otras subredes



### Ilustración 13: Conectividad del servidor a todos los extremos





Parte 5: Comprobación de la red instalada.

a. Se debe probar que la configuración de las listas de acceso fue exitosa.

ACL SERVIDOR

```
C:\>ping 192.168.1.5
```

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Ping statistics for 192.168.1.5:

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.1.71
```

Pinging 192.168.1.71 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.71: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.71: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.1.71: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.1.71: bytes=32 time=14ms TTL=126
```

Ping statistics for 192.168.1.71:

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 14ms, Average = 10ms
```

```
C:\>ping 192.168.1.37
```

Pinging 192.168.1.37 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=27ms TTL=126
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=15ms TTL=126
```

Ping statistics for 192.168.1.37:  
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 11ms, Maximum = 27ms, Average = 16ms

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255  
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255  
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255  
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:  
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.33

Pinging 192.168.1.33 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time=2ms TTL=254  
Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time=18ms TTL=254  
Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time=1ms TTL=254  
Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.33:  
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 1ms, Maximum = 18ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.1.131

Pinging 192.168.1.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.131: bytes=32 time=2ms TTL=254  
Reply from 192.168.1.131: bytes=32 time=1ms TTL=254  
Reply from 192.168.1.131: bytes=32 time=1ms TTL=254  
Reply from 192.168.1.131: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.131:  
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

ACL BOGOTA

C:\>ping 192.168.1.6

Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.6:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.1.36

Pinging 192.168.1.36 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.36:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.70

Pinging 192.168.1.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.70:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

ACL MEDELLIN

C:\>ping 192.168.1.37

Pinging 192.168.1.37 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.37: bytes=32 time=3ms TTL=128
```

Ping statistics for 192.168.1.37:

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

C:\>ping 192.168.1.70

Pinging 192.168.1.70 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
```

Ping statistics for 192.168.1.70:

```
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

C:\>ping 192.168.1.5

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.33: Destination host unreachable.
```

Ping statistics for 192.168.1.5:

```
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

ACL CALI

C:\>ping 192.168.1.70

Pinging 192.168.1.70 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=58ms TTL=128
Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=2ms TTL=128
```

Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=3ms TTL=128  
 Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.70:  
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
 Approximate round trip times in milli-seconds:  
 Minimum = 1ms, Maximum = 58ms, Average = 16ms

C:\>ping 192.168.1.37

Pinging 192.168.1.37 with 32 bytes of data:

Request timed out.  
 Reply from 192.168.1.65: Destination host unreachable.  
 Reply from 192.168.1.65: Destination host unreachable.  
 Reply from 192.168.1.65: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.37:  
 Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.5

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.65: Destination host unreachable.  
 Reply from 192.168.1.65: Destination host unreachable.  
 Reply from 192.168.1.65: Destination host unreachable.  
 Reply from 192.168.1.65: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.5:  
 Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

b. Comprobar y Completar la siguiente tabla de condiciones de prueba para confirmar el óptimo funcionamiento de la red e.

Tabla 5: Pruebas del funcionamiento de la red


	ORIGEN	DESTINO	RESULTADO
TELNET	Router MEDELLIN	Router CALI	ok
	WS_1	Router BOGOTA	falla
	Servidor	Router CALI	ok
	Servidor	Router MEDELLIN	ok

TELNET	LAN del Router MEDELLIN	Router CALI	falla
	LAN del Router CALI	Router CALI	falla
	LAN del Router MEDELLIN	Router MEDELLIN	falla
	LAN del Router CALI	Router MEDELLIN	falla
PING	LAN del Router CALI	WS_1	falla
	LAN del Router MEDELLIN	WS_1	falla
	LAN del Router MEDELLIN	LAN del Router CALI	falla
PING	LAN del Router CALI	Servidor	ok
	LAN del Router MEDELLIN	Servidor	ok
	Servidor	LAN del Router MEDELLIN	ok
	Servidor	LAN del Router CALI	ok
	Router CALI	LAN del Router MEDELLIN	falla
	Router MEDELLIN	LAN del Router CALI	falla

### Escenario 2

Una empresa tiene la conexión a internet en una red Ethernet, lo cual deben adaptarlo para facilitar que sus routers y las redes que incluyen puedan, por esa vía, conectarse a internet, pero empleando las direcciones de la red LAN original.

Ilustración 14: Red del escenario 2




### Desarrollo del escenario 2

Los siguientes son los requerimientos necesarios:

### Implementación de la red

### Ilustración 15: implementación de la red escenario 2



1. Todos los routers deberán tener lo siguiente:

- Configuración básica.

#### ROUTER BUCARAMANGA

```

Router>en
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#service password-encryption
Router(config)#banner motd &...ATENCIÓN SOLO ACCESO AUTORIZADO!!&
Router(config)#enable secret class
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#logging synchronous
Router(config-line)#line vty 0 15
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#logging synchronous
Router(config-line)#hostname
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-line)#
Router(config-line)#hostname BUCARAMANGA
    
```



```
BUCARAMANGA(config)#!  
BUCARAMANGA#
```

## CONFIGURACION DE INTERFACES ROUTER BUCARAMANGA

```
BUCARAMANGA(config)#int g0/0.1  
BUCARAMANGA(config-subif)#encapsulation dot  
BUCARAMANGA(config-subif)#encapsulation dot1Q 1  
BUCARAMANGA(config-subif)#ip address 172.31.2.1 255.255.255.248  
BUCARAMANGA(config-subif)#int g0/0.10  
BUCARAMANGA(config-subif)#enc  
BUCARAMANGA(config-subif)#encapsulation do  
BUCARAMANGA(config-subif)#encapsulation dot1Q 10  
BUCARAMANGA(config-subif)#ip add  
BUCARAMANGA(config-subif)#ip address 172.31.0.1 255.255.255.192  
BUCARAMANGA(config-subif)#int g0/0.30  
BUCARAMANGA(config-subif)#enc  
BUCARAMANGA(config-subif)#encapsulation do  
BUCARAMANGA(config-subif)#encapsulation dot1Q 30  
BUCARAMANGA(config-subif)#ip add  
BUCARAMANGA(config-subif)#ip address 172.31.0.65 255.255.255.192  
BUCARAMANGA(config-subif)#int g0/0  
BUCARAMANGA(config-if)#no shut  
BUCARAMANGA(config-if)#no shutdown
```

```
BUCARAMANGA(config-if)#
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,  
changed state to up
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.1,  
changed state to up
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10,  
changed state to up
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30,
changed state to up
```

```
BUCARAMANGA(config-if)#
BUCARAMANGA(config-if)#int s0/0/0
BUCARAMANGA(config-if)#ip add
BUCARAMANGA(config-if)#ip address 172.31.2.34 255.255.255.252
BUCARAMANGA(config-if)#no shut
BUCARAMANGA(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
BUCARAMANGA(config-if)#!
BUCARAMANGA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
BUCARAMANGA#
```

```
ROUTER TUNJA
```

```
Router>en
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#service password-encryption
Router(config)#banner motd &...ATENCION SOLO ACCESO AUTORIZADO!!&
Router(config)#enable secret class
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#logging synchronous
Router(config-line)#line vty 0 15
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#logging synchronous
Router(config-line)#hostname TUNJA
TUNJA(config)#end
```

```
CONFIGURACION DE INTERFACES ROUTER TUNJA
```

```
TUNJA>en
Password:
TUNJA#conf t
TUNJA#conf terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
TUNJA(config)#
TUNJA(config)#int g0/0.1
TUNJA(config-subif)#enc
TUNJA(config-subif)#encapsulation do
TUNJA(config-subif)#encapsulation dot1Q 1
TUNJA(config-subif)#ip add
TUNJA(config-subif)#ip address 172.3.2.9 255.255.255.248
TUNJA(config-subif)#int g0/0.20
TUNJA(config-subif)#enc
TUNJA(config-subif)#encapsulation do
TUNJA(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
TUNJA(config-subif)#ip add
TUNJA(config-subif)#ip address 172.31.0.129 255.255.255.192
TUNJA(config-subif)#int g0/0.30
TUNJA(config-subif)#enc
TUNJA(config-subif)#encapsulation do
TUNJA(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
TUNJA(config-subif)#ip add
TUNJA(config-subif)#ip address 172.31.0.193 255.255.255.192
TUNJA(config-subif)#int g0/0
TUNJA(config-if)#no shut
TUNJA(config-if)#no shutdown
```

```
TUNJA(config-if)#
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.1,
changed state to up
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20,
changed state to up
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30,
changed state to up
```

```
TUNJA(config-if)#
TUNJA(config-if)#
TUNJA(config-if)#int s0/0/0
TUNJA(config-if)#ip add
TUNJA(config-if)#ip address 172.31.2.33 255.255.255.252
TUNJA(config-if)#no shu
TUNJA(config-if)#no shutdown
TUNJA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

```
TUNJA(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state
to up
```

```
TUNJA(config-if)#
TUNJA(config-if)#int s0/0/1
TUNJA(config-if)#ip add
TUNJA(config-if)#ip address 172.31.2.37 255.255.255.252
TUNJA(config-if)#no shut
TUNJA(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
TUNJA(config-if)#
```

## ROUTER CUNDINAMARCA

```
Router>en
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#service password-encryption
Router(config)#banner motd &...ATENCION SOLO ACCESO AUTORIZADO!!&
Router(config)#enable secret class
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#logging synchronous
Router(config-line)#line vty 0 15
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#logging synchronous
```

```
Router(config-line)#hostname CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA(config)#end
CUNDINAMARCA#
```

## CONFIGURACION DE INTERFACES ROUTER CUNDINAMARCA

```
CUNDINAMARCA>en
CUNDINAMARCA>enable
Password:
CUNDINAMARCA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CUNDINAMARCA(config)#int g0/0.1
CUNDINAMARCA(config-subif)#enc
CUNDINAMARCA(config-subif)#encapsulation do
CUNDINAMARCA(config-subif)#encapsulation dot1Q 1
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip add
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip address 172.31.2.9 255.255.255.248
CUNDINAMARCA(config-subif)#int g0/0.20
CUNDINAMARCA(config-subif)#enc
CUNDINAMARCA(config-subif)#encapsulation do
CUNDINAMARCA(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip add
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip address 172.31.1.65 255.255.255.192
CUNDINAMARCA(config-subif)#int g0/0.30
CUNDINAMARCA(config-subif)#enc
CUNDINAMARCA(config-subif)#encapsulation do
CUNDINAMARCA(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip add
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip address 172.31.1.1 255.255.255.192
CUNDINAMARCA(config-subif)#int g0/0.88
CUNDINAMARCA(config-subif)#enc
CUNDINAMARCA(config-subif)#encapsulation do
CUNDINAMARCA(config-subif)#encapsulation dot1Q 88
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip add
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip address 172.31.2.25 255.255.255.248
CUNDINAMARCA(config-subif)#int g0/0
CUNDINAMARCA(config-if)#no shu
CUNDINAMARCA(config-if)#no shutdown

CUNDINAMARCA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.88, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.88, changed state to up

```
CUNDINAMARCA(config-if)#  
CUNDINAMARCA(config-if)#  
CUNDINAMARCA(config-if)#int s0/0/0  
CUNDINAMARCA(config-if)#ip add  
CUNDINAMARCA(config-if)#ip address 172.31.2.38 255.255.255.252  
CUNDINAMARCA(config-if)#no shu  
CUNDINAMARCA(config-if)#no shutdown
```

```
CUNDINAMARCA(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

```
CUNDINAMARCA(config-if)#
```

## CONFIGURACION RED EXTERNA

```
Username:  
Username: admin  
Password:  
TUNJA>en
```

Password:

TUNJA#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

TUNJA(config)#

TUNJA(config)#int g0/1

TUNJA(config-if)#ip add

TUNJA(config-if)#ip address 209.165.220.1 255.255.255.0

TUNJA(config-if)#no shu

TUNJA(config-if)#no shutdown

TUNJA(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,  
changed state to up

TUNJA(config-if)#

- Autenticación local con AAA.

## ROUTER BUCARAMANGA

BUCARAMANGA>en

Password:

BUCARAMANGA#

BUCARAMANGA#conf t

BUCARAMANGA#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

BUCARAMANGA(config)#username admin secret admin123

BUCARAMANGA(config)#AAA new-model

BUCARAMANGA(config)#AAA authentication login AUTHLOCAL local

BUCARAMANGA(config)#line console 0

BUCARAMANGA(config-line)#login authentication AUTHLOCAL

BUCARAMANGA(config-line)#line vty 0 15

BUCARAMANGA(config-line)#login authentication AUTHLOCAL

BUCARAMANGA(config-line)#

## ROUTER TUNJA

TUNJA>en

Password:

```
TUNJA#conf t
TUNJA#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
TUNJA(config)#username admin secret admin123
TUNJA(config)#AAA new-model
TUNJA(config)#AAA authentication login AUTHLOCAL local
TUNJA(config)#line console 0
TUNJA(config-line)#login authentication AUTHLOCAL
TUNJA(config-line)#line vty 0 15
TUNJA(config-line)#login authentication AUTHLOCAL
TUNJA(config-line)#
```

## ROUTER CUNDINAMARCA

```
CUNDINAMARCA>en
Password:
CUNDINAMARCA#conf t
CUNDINAMARCA#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CUNDINAMARCA(config)#username admin secret admin123
CUNDINAMARCA(config)#AAA new-model
CUNDINAMARCA(config)#AAA authentication login AUTHLOCAL local
CUNDINAMARCA(config)#line console 0
CUNDINAMARCA(config-line)#login authentication AUTHLOCAL
CUNDINAMARCA(config-line)#line vty 0 15
CUNDINAMARCA(config-line)#login authentication AUTHLOCAL
CUNDINAMARCA(config-line)#
```

- Cifrado de contraseñas.

El cifrado con contraseñas se efectuó en la configuración básica usando el comando `service password-encryption`, pero para efectos del desarrollo de la guía de trabajo se presentan a continuación.

## Router tunja

```
TUNJA(config)#ser
TUNJA(config)#service pass
TUNJA(config)#service password-encryption
```

## Router Bucaramanga



```
BUCARAMANGA(config)#service password-encryption
```

```
Router Cundinamarca
```

```
CUNDINAMARCA(config)#service password-encryption
```

- Un máximo de internos para acceder al router.

```
TUNJA(config-line)#login block-for 10 attempts 3 within 60
```

```
BUCARAMANGA(config-line)#login block-for 10 attempts 3 within 60
```

```
CUNDINAMARCA(config-line)#login block-for 10 attempts 3 within 60
```

- Máximo tiempo de acceso al detectar ataques.

```
TUNJA(config-line)#login block-for 10 attempts 3 within 60
```

```
BUCARAMANGA(config-line)#login block-for 10 attempts 3 within 60
```

```
CUNDINAMARCA(config-line)#login block-for 10 attempts 3 within 60
```

- Establezca un servidor TFTP y almacene todos los archivos necesarios de los routers.

El servicio TFTP del servidor debe estar en cendido “on” para que se almacenen los archivos

2. El DHCP deberá proporcionar solo direcciones a los hosts de Bucaramanga y Cundinamarca

DHCP configurado en Router Tunja

```
TUNJA(config)#ip dhcp excluded-add
```

```
TUNJA(config)#ip dhcp excluded-address 172.31.0.1 172.31.0.2
```

```
TUNJA(config)#ip dhcp excluded-address 172.31.0.65 172.31.0.66
```

```
TUNJA(config)#ip dhcp excluded-address 172.31.1.65 172.31.1.66
```

```
TUNJA(config)#ip dhcp excluded-address 172.31.1.1 172.31.1.2
```

```
TUNJA(config)#dhcp pool VLAN10-BUCARAMANGA
```

```
^
% Invalid input detected at '^' marker.
TUNJA(config)#ip dhcp pool VLAN10-BUCARAMANGA
TUNJA(dhcp-config)#network 172.31.0.0 255.255.255.192
TUNJA(dhcp-config)#default-router 172.31.0.1
TUNJA(dhcp-config)#dns-server 172.31.2.27
TUNJA(dhcp-config)#ip dhcp pool VLAN30-BUCARAMANGA
TUNJA(dhcp-config)#network
% Incomplete command.
TUNJA(dhcp-config)#network 172.31.0.64 255.255.255.192
TUNJA(dhcp-config)#def
TUNJA(dhcp-config)#default-router 172.31.0.65
TUNJA(dhcp-config)#dns
TUNJA(dhcp-config)#dns-server 172.31.2.27
TUNJA(dhcp-config)#ip dhcp pool VLAN20-CUNDINAMARCA
TUNJA(dhcp-config)#network 172.31.1.64 255.255.255.192
TUNJA(dhcp-config)#def
TUNJA(dhcp-config)#default-router 172.31.1.65
TUNJA(dhcp-config)#dn
TUNJA(dhcp-config)#dns-server 172.31.2.27
TUNJA(dhcp-config)#ip dhcp pool VLAN30-CUNDINAMARCA
TUNJA(dhcp-config)#network 172.31.1.0 255.255.255.192
TUNJA(dhcp-config)#def
TUNJA(dhcp-config)#default-router 172.31.1.1
TUNJA(dhcp-config)#dn
TUNJA(dhcp-config)#dns-server 172.31.2.27
TUNJA(dhcp-config)#
```

3. El web server deberá tener NAT estático y el resto de los equipos de la topología emplearan NAT de sobrecarga (PAT).

```
Username: admin
Password:
TUNJA>en
Password:
TUNJA#conf t
TUNJA#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
TUNJA(config)#ip nat inside source static ?
% Unrecognized command
TUNJA(config)#ip nat inside source static?
% Unrecognized command
```

```
TUNJA(config)#ip nat inside source static 172.31.2.27?  
% Unrecognized command  
TUNJA(config)#ip nat inside source static 172.31.2.27 209.165.220.3
```

4. El enrutamiento deberá tener autenticación.

```
BUCARAMANGA(config)#int s0/0/0  
BUCARAMANGA(config-if)#ip ospf authentication message-digest  
BUCARAMANGA(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco123  
BUCARAMANGA#  
04:55:49: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.220.1 on Serial0/0/0 from  
LOADING to FULL, Loading Done
```

```
BUCARAMANGA#
```

```
CUNDINAMARCA(config)#int s0/0/0  
CUNDINAMARCA(config-if)#ip ospf authentication message-digest  
CUNDINAMARCA(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco123  
CUNDINAMARCA(config-if)#  
04:57:08: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.220.1 on Serial0/0/0 from  
FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
```

```
04:57:08: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.220.1 on Serial0/0/0 from  
FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

```
CUNDINAMARCA(config-if)#
```

```
TUNJA(config)#int s0/0/0  
TUNJA(config-if)#ip ospf authentication message-digest  
TUNJA(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco123  
TUNJA(config-if)#  
04:59:04: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.31.2.34 on Serial0/0/0 from  
LOADING to FULL, Loading Done
```

```
TUNJA(config-if)#
```

```
TUNJA(config-if)#int s0/0/1  
TUNJA(config-if)#ip ospf authentication message-digest  
TUNJA(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco123  
TUNJA(config-if)#
```

05:00:48: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.31.2.38 on Serial0/0/1 from  
LOADING to FULL, Loading Done

TUNJA(config-if)#

Comprobación de conectividad entre terminales

C:\>ping 172.31.0.67

Pinging 172.31.0.67 with 32 bytes of data:

Reply from 172.31.0.67: bytes=32 time=12ms TTL=127

Reply from 172.31.0.67: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 172.31.0.67: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 172.31.0.67: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.31.0.67:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>ping 172.31.0.135

Pinging 172.31.0.135 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 172.31.0.135: bytes=32 time=15ms TTL=126

Reply from 172.31.0.135: bytes=32 time=14ms TTL=126

Reply from 172.31.0.135: bytes=32 time=14ms TTL=126

Ping statistics for 172.31.0.135:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 14ms, Maximum = 15ms, Average = 14ms

C:\>ping 172.31.0.196

Pinging 172.31.0.196 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 172.31.0.196: bytes=32 time=14ms TTL=126


Reply from 172.31.0.196: bytes=32 time=12ms TTL=126

Reply from 172.31.0.196: bytes=32 time=14ms TTL=126

Ping statistics for 172.31.0.196:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),  
 Approximate round trip times in milli-seconds:  
 Minimum = 12ms, Maximum = 14ms, Average = 13ms

Ilustración 16: Evidencia de conectividad entre terminales.



## 5. Listas de control de acceso:

- Los hosts de VLAN 20 en Cundinamarca no acceden a internet, solo a la red interna de Tunja.

CUNDINAMARCA>en

Password:

CUNDINAMARCA#conf t

CUNDINAMARCA#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

CUNDINAMARCA(config)#access-list 101 deny ip 172.31.1.64 0.0.0.63  
 209.165.220.0 0.0.0.255

CUNDINAMARCA(config)#access-list 101 permit any any

^

% Invalid input detected at '^' marker.

CUNDINAMARCA(config)#access-list 101 permit ip any any

CUNDINAMARCA(config)#


CUNDINAMARCA(config)#

CUNDINAMARCA(config)#exit

```
CUNDINAMARCA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
CUNDINAMARCA#
CUNDINAMARCA#conf t
CUNDINAMARCA#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CUNDINAMARCA(config)#int g0/0.20
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip access-group 101 in
CUNDINAMARCA(config-subif)#
```

Ilustración 17: Conectividad de vlan 20 pc4 a pc2 y negación de servicio de internet



- Los hosts de VLAN 10 en Cundinamarca si acceden a internet y no a la red interna de Tunja.


Revisando la documentación de la guía la VLAN 10 no existe por tanto para efectos del ejercicio se emplea la VLAN 30

```
CUNDINAMARCA#
CUNDINAMARCA#conf t
CUNDINAMARCA#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CUNDINAMARCA(config)#int g0/0.20
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip access-group 101 in
```

```

CUNDINAMARCA(config-subif)#
CUNDINAMARCA(config-subif)#
CUNDINAMARCA(config-subif)#exit
CUNDINAMARCA(config)#access-list 102 permit ip 172.31.1.0 0.0.0.63
209.165.220.0 0.0.0.255
CUNDINAMARCA(config)#access-list 102 deny ip any any
CUNDINAMARCA(config)#int g0/0.30
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip access-group 102 in
CUNDINAMARCA(config-subif)#
  
```

Ilustración 18: Ping de pc 5 a terminales y acceso a servidor externo



- Los hosts de VLAN 30 en Tunja solo acceden a servidores web y ftp de internet.

Username: admin

Password:

TUNJA>en

Password:

TUNJA#conf t

TUNJA#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```


TUNJA(config)#acces-list 101 permit tcp 172.31.0.196 0.0.0.63 209.165.220.0
0.0.0.255 eq 80
  
```

^

% Invalid input detected at '^' marker.


```
TUNJA(config)#access-list 101 permit tcp 172.31.0.196 0.0.0.63 209.165.220.0
0.0.0.255 eq 80
TUNJA(config)#access-list 101 permit tcp 172.31.0.196 0.0.0.63 209.165.220.0
0.0.0.255 eq 21
TUNJA(config)#access-list 101 permit tcp 172.31.0.196 0.0.0.63 209.165.220.0
0.0.0.255 eq 20
TUNJA(config)#int g0/0.30
TUNJA(config-subif)#ip access-group 101 in
TUNJA(config-subif)#
TUNJA(config-subif)#
```

Ilustración 19: Evidencia de conexión ftp a servidor externo.





### Ilustración 20: Evidencia de conectividad web a servidor externo



- Los hosts de VLAN 20 en Tunja solo acceden a la VLAN 20 de Cundinamarca y VLAN 10 de Bucaramanga.

Username: admin

Password:

TUNJA>en

Password:

TUNJA#conf t

TUNJA#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

TUNJA(config)#access-list 102 permit ip 172.31.0.128 0.0.0.63 172.31.1.64 0.0.0.63


TUNJA(config)#access-list 102 permit ip 172.31.0.128 0.0.0.63 172.31.0.0 0.0.0.63

TUNJA(config)#int g0/0.20

TUNJA(config-subif)#ip access-group 102 in

TUNJA(config-subif)#

### Ilustración 21: Evidencia de conexión vlan entre vlans 20 y vlan 10



- Los hosts de VLAN 30 de Bucaramanga acceden a internet y a cualquier equipo de VLAN 10.

Username: admin

Password:

BUCARAMANGA>en

Password:

BUCARAMANGA#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

BUCARAMANGA(config)#

BUCARAMANGA(config)#access-list 101 permit ip 172.31.0.64 0.0.0.63  
209.165.220.0 0.0.0.255


BUCARAMANGA(config)#int g0/0.30

BUCARAMANGA(config-subif)#ip access-group 101 in

BUCARAMANGA(config-subif)#

Se aplica la configuración solo a la vlan 30 porque la vlan 10 no existe en tunja ni en Cundinamarca.

### Ilustración 22: Conectividad de vlan 30 a internet y falla a otras terminales



- Los hosts de VLAN 10 en Bucaramanga acceden a la red de Cundinamarca (VLAN 20) y Tunja (VLAN 20), no internet.

Username: admin

Password:

BUCARAMANGA>en

Password:

BUCARAMANGA#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

BUCARAMANGA(config)#

BUCARAMANGA(config)#access-list 101 permit ip 172.31.0.64 0.0.0.63  
209.165.220.0 0.0.0.255

BUCARAMANGA(config)#int g0/0.30

BUCARAMANGA(config-subif)#ip access-group 101 in

BUCARAMANGA(config-subif)#

BUCARAMANGA(config-subif)#

BUCARAMANGA(config-subif)#exit

BUCARAMANGA(config)#access-list 102 permit ip 172.31.0.0 0.0.0.63 172.31.1.64  
0.0.0.63


BUCARAMANGA(config)#access-list 102 permit ip 172.31.0.0 0.0.0.63  
172.31.0.128 0.0.0.63

BUCARAMANGA(config)#int g0/0.10

BUCARAMANGA(config-subif)#ip access-group 102 in

BUCARAMANGA(config-subif)#

Ilustración 23: Conectividad entre vlan10 y vlans 20 y negación de internet



- Los hosts de una VLAN no pueden acceder a los de otra VLAN en una ciudad.

Username:

Username: admin

Password:

CUNDINAMARCA>en

Password:

CUNDINAMARCA#

CUNDINAMARCA#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

CUNDINAMARCA(config)#

CUNDINAMARCA(config)#access-list 103 deny ip 172.31.1.64 0.0.0.63 172.31.2.8 0.0.0.63

CUNDINAMARCA(config)#access-list 103 deny ip 172.31.1.64 0.0.0.63 172.31.1.0 0.0.0.63

CUNDINAMARCA(config)#access-list 103 deny ip 172.31.1.64 0.0.0.63 172.31.2.24 0.0.0.7

CUNDINAMARCA(config)#int g0/0.20

CUNDINAMARCA(config-subif)#ip access-group 102 in

CUNDINAMARCA(config-subif)

Realizando la verificación de las lista se observa que en g0/0.20 ya permitia el acceso por la lista 101 y cuando se configura la g0/0.20 y se asigna el acceso al

grupo por la lista 103 no resulta funcional entonces se corrige la lista de acceso al grupo deajando la g0/0.20 con acceso por la lista 101, emleando el siguiente comando.

```
CUNDINAMARCA#
CUNDINAMARCA#conf t
CUNDINAMARCA#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CUNDINAMARCA(config)#int g0/0.20
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip access-group 101 in
CUNDINAMARCA(config-subif)#end
CUNDINAMARCA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Y ahora eliminamos la lista 103 con el comando


```
CUNDINAMARCA#
CUNDINAMARCA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CUNDINAMARCA(config)#no access-list 103
CUNDINAMARCA(config)#int g0/0.20
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip access-group 103 out
CUNDINAMARCA(config-subif)#end
CUNDINAMARCA#
```

Ahora reorganizando la lista de acceso se niega el acceso a cada vlan de la lista 103 teniendo en cuenta su origen y destino mediante el siguiente comando.

```
CUNDINAMARCA#conf t
CUNDINAMARCA#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CUNDINAMARCA(config)#access-list 103 deny ip 172.31.2.8 0.0.0.7 172.31.1.64
0.0.0.63
CUNDINAMARCA(config)#access-list 103 deny ip 172.31.1.0 0.0.0.63 172.31.1.64
0.0.0.63
CUNDINAMARCA(config)#access-list 103 deny ip 172.31.2.24 0.0.0.7 172.31.1.64
0.0.0.63
CUNDINAMARCA(config)#g0/0.20
^
% Invalid input detected at '^' marker.
CUNDINAMARCA(config)#int g0/0.20
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip access-group 103 out
CUNDINAMARCA(config-subif)#
CUNDINAMARCA(config-subif)#
```

```
CUNDINAMARCA(config-subif)#exit
CUNDINAMARCA(config)#access-list 103 permit ip any any
CUNDINAMARCA(config)#
```

Ilustración 24: Restricción de conectividad entre vlans de de Cundinamarca




### Restricción entre vlans de tunja

```

Username: admin
Password:
TUNJA>en
Password:
TUNJA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
TUNJA(config)#
TUNJA(config)#access-list 103 deny ip 172.3.2.8 0.0.0.7 172.31.0.128 0.0.0.63
TUNJA(config)#access-list 103 deny ip 172.3.0.192 0.0.0.63 172.31.0.128 0.0.0.63
TUNJA(config)#access-list 103 permit ip any any
TUNJA(config)#int g0/0.20
TUNJA(config-subif)#ip access-group 20 out
TUNJA(config-subif)#ip access-group 103 out
TUNJA(config-subif)#
  
```

### Ilustración 25: Restricción de conectividad vlans de Tunja



### Restriccion de vlans de Bucaramanga

Username: admin

Password:

BUCARAMANGA>en

Password:

BUCARAMANGA#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

BUCARAMANGA(config)#access-list 103 deny ip 172.31.2.0 0.0.0.7 172.31.0.0 0.0.0.63

BUCARAMANGA(config)#access-list 103 deny ip 172.31.0.64 0.0.0.63 172.31.0.0 0.0.0.63


BUCARAMANGA(config)#access-list 103 permit ip any any

BUCARAMANGA(config)#int g0/0.10

BUCARAMANGA(config-subif)#ip access-group 103 out

BUCARAMANGA(config-subif)#

### Ilustración 26: Restricción de conectividad entre vlans de Bucaramanga



- Solo los hosts de las VLAN administrativas y de la VLAN de servidores tienen acceso a los routers e internet.

#### Vlan de Cundinamarca

BUCARAMANGA#conf t

BUCARAMANGA#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

BUCARAMANGA(config)#access-list 2 permit 172.31.2.0 0.0.0.7

BUCARAMANGA(config)#access-list 2 permit 172.3.2.8 0.0.0.7

BUCARAMANGA(config)#access-list 2 permit 172.31.2.8 0.0.0.7

BUCARAMANGA(config)#line vty 0 15

BUCARAMANGA(config-line)#access-class 2 in

BUCARAMANGA(config-line)#

#### Vlan de Tunja

TUNJA#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

TUNJA(config)#

TUNJA(config)#access-list 2 permit 172.31.2.0 0.0.0.7

TUNJA(config)#access-list 2 permit 172.3.2.8 0.0.0.7

TUNJA(config)#access-list 2 permit 172.31.2.8 0.0.0.7




```
TUNJA(config)#line vty 0 15
TUNJA(config-line)#access-class 2 in
TUNJA(config-line)#
```

```
Vlan de Cundinamarca
CUNDINAMARCA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CUNDINAMARCA(config)#
CUNDINAMARCA(config)#access-list 2 permit 172.31.2.0 0.0.0.7
CUNDINAMARCA(config)#access-list 2 permit 172.3.2.8 0.0.0.7
CUNDINAMARCA(config)#access-list 2 permit 172.31.2.8 0.0.0.7
CUNDINAMARCA(config)#line vty 0 15
CUNDINAMARCA(config-line)#access-class 2 in
CUNDINAMARCA(config-line)#
```

La verificación se realiza haciendo telnet desde los switches

Ilustración 27: Telnet de SW-Bcaramanga a router.



6. VLSM: utilizar la dirección 172.31.0.0 /18 para el direccionamiento.

Tabla 6: subneteo VLSM

N°	SUBRED (VLAN)	HOST SOLICITADOS	DIRECCION DE RED
1	VLAN 1	SIN ESPECIFICAR	172.31.2.0/29
		SIN ESPECIFICAR	172.3.2.8/29
		SIN ESPECIFICAR	172.31.2.8/29
2	VLAN 10 (SUBRED BUCARAMANGA)	55	172.31.0.0/26
3	VLAN 30 (SUB RED BUCARAMANGA)	55	172.31.0.64/26
4	VLAN 20 (SUB RED TUNJA)	40	172.31.0.128/26
5	VLAN 20 (SUB RED CUNDINAMARCA)	60	172.31.1.64/29
6	VLAN 30 (SUB RED TUNJA)	40	172.31.0.192/26
7	VLAN 30 (SUB RED CUNDINAMARCA)	60	172.31.1.0/26
8	VLAN 88 SUB RED CUNDINAMARCA	1 SERVIDOR INTERNO	172.31.2.24/29

Aspectos a tener en cuenta

Habilitar VLAN en cada switch y permitir su enrutamiento.

CONFIGURACION DE VLAN EN LOS SWITCHES

CONFIGURACION SWITCH BUCARAMANGA

```
sw-bucaramanga>en
```

```
sw-bucaramanga#conf t
```

```
sw-bucaramanga#conf terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
sw-bucaramanga(config)#hostname SW-BUCARAMANGA
```

```
SW-BUCARAMANGA(config)#vlan 1
```

```
SW-BUCARAMANGA(config-vlan)#vlan 10
```

```
SW-BUCARAMANGA(config-vlan)#vlan 30
SW-BUCARAMANGA(config-vlan)#int f0/1
SW-BUCARAMANGA(config-if)#swi
SW-BUCARAMANGA(config-if)#switchport mode access
SW-BUCARAMANGA(config-if)#sw
SW-BUCARAMANGA(config-if)#switchport acc
SW-BUCARAMANGA(config-if)#switchport access vlan 10
SW-BUCARAMANGA(config-if)#int f0/4
SW-BUCARAMANGA(config-if)#sw
SW-BUCARAMANGA(config-if)#switchport mode access
SW-BUCARAMANGA(config-if)#sw
SW-BUCARAMANGA(config-if)#switchport ac
SW-BUCARAMANGA(config-if)#switchport access vlan 30
SW-BUCARAMANGA(config-if)#int g0/1
SW-BUCARAMANGA(config-if)#sw
SW-BUCARAMANGA(config-if)#switchport mode tr
SW-BUCARAMANGA(config-if)#switchport mode trunk
SW-BUCARAMANGA(config-if)#
SW-BUCARAMANGA(config-if)#no shu
SW-BUCARAMANGA(config-if)#no shutdown
SW-BUCARAMANGA(config-if)#
```

#### CONFIGURACION SWITCH TUNJA

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-TUNJA
SW-TUNJA(config)#vlan 1
SW-TUNJA(config-vlan)#vlan 20
SW-TUNJA(config-vlan)#vlan 30
```

```
SW-TUNJA(config-vlan)#int f0/1
SW-TUNJA(config-if)#sw
SW-TUNJA(config-if)#switchport mode access
SW-TUNJA(config-if)#sw
SW-TUNJA(config-if)#switchport acc
SW-TUNJA(config-if)#switchport access vlan 20
SW-TUNJA(config-if)#int f0/4
SW-TUNJA(config-if)#sw
SW-TUNJA(config-if)#switchport mode acc
SW-TUNJA(config-if)#switchport mode access
SW-TUNJA(config-if)#sw
SW-TUNJA(config-if)#switchport access vlan 30
SW-TUNJA(config-if)#int g0/1
SW-TUNJA(config-if)#sw
SW-TUNJA(config-if)#switchport mode tr
SW-TUNJA(config-if)#switchport mode trunk
SW-TUNJA(config-if)#end
SW-TUNJA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

## CONFIGURACION SWITCH CUNDINAMARCA

```
sw-cundinamarca>EN
sw-cundinamarca#
sw-cundinamarca#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-cundinamarca(config)#
sw-cundinamarca(config)#hostname SW-CUNDINAMARCA
SW-CUNDINAMARCA(config)#vlan 1
SW-CUNDINAMARCA(config-vlan)#vlan 20
SW-CUNDINAMARCA(config-vlan)#vlan 30
```

```
SW-CUNDINAMARCA(config-vlan)#vlan 88
SW-CUNDINAMARCA(config-vlan)#exit
SW-CUNDINAMARCA(config)#int f0/1
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#sw
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport mode acc
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#int f0/1
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#sw
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport mode access vlan 20
```

^

% Invalid input detected at '^' marker.

```
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport mode access
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#sw
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport acc
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport access vlan20
```

^

% Invalid input detected at '^' marker.

```
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport access vlan 20
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#int f0/4
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#sw
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport mode acc
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport mode access
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#sw
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport ac
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport access vlan 30
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#int f0/24
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#sw
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport mode ac
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport mode access
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#sw
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport ac
```

```
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport access vlan 88
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#int g0/1
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#sw
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport mod tr
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#switchport mod trunk
SW-CUNDINAMARCA(config-if)#end
SW-CUNDINAMARCA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Enrutamiento OSPF con autenticación en cada router.

## CONFIGURACIÓN OSPF

### OSPF ROUTER BUCARAMANGA

Username: admin

Password:

BUCARAMANGA>en

Password:

BUCARAMANGA#conf t

BUCARAMANGA#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

BUCARAMANGA(config)#router ospf 1

BUCARAMANGA(config-router)#do show ip route connected

C 172.31.0.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10

C 172.31.0.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30

C 172.31.2.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.1

C 172.31.2.32/30 is directly connected, Serial0/0/0

BUCARAMANGA(config-router)#network 172.31.0.0 0.0.0.63 area 0

BUCARAMANGA(config-router)#network 172.31.0.64 0.0.0.63 area 0

BUCARAMANGA(config-router)#network 172.31.2.0 0.0.0.7 area 0

BUCARAMANGA(config-router)#network 172.31.2.32 0.0.0.3 area 0

BUCARAMANGA(config-router)#

### OSPF ROUTER TUNJA

Username: admin

Password:

TUNJA>en

Password:

```
TUNJA#conf t
TUNJA#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
TUNJA(config)# router ospf 1
TUNJA(config-router)#do show ip route connected
C 172.3.2.8/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.1
C 172.31.0.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C 172.31.0.192/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
C 172.31.2.32/30 is directly connected, Serial0/0/0
C 172.31.2.36/30 is directly connected, Serial0/0/1
C 209.165.220.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

TUNJA(config-router)#network 172.3.2.8 0.0.0.7 area 0
TUNJA(config-router)#network 172.31.0.128 0.0.0.63 area 0
TUNJA(config-router)#network 172.31.0.192 0.0.0.63 area 0
TUNJA(config-router)#network 172.31.2.32 0.0.0.3 area 0
TUNJA(config-router)#network
02:29:35: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.31.2.34 on Serial0/0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

TUNJA(config-router)#network 172.31.2.32 0.0.0.3 area 0
TUNJA(config-router)#network 172.31.2.36 0.0.0.3 area 0
TUNJA(config-router)#
TUNJA(config-router)#

OSPF ROUTER CUNDINAMARCA
Username: admin
Password:
CUNDINAMARCA>en
Password:
CUNDINAMARCA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CUNDINAMARCA(config)#router ospf 1
CUNDINAMARCA(config-router)#do show ip route connected
C 172.31.1.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
C 172.31.1.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C 172.31.2.8/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.1
C 172.31.2.24/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.88
C 172.31.2.36/30 is directly connected, Serial0/0/0

CUNDINAMARCA(config-router)#network 172.31.1.0 0.0.0.63 area 0
CUNDINAMARCA(config-router)#network 172.31.1.64 0.0.0.63 area 0
CUNDINAMARCA(config-router)#network 172.31.2.8 0.0.0.7 area 0
CUNDINAMARCA(config-router)#network 172.31.2.24 0.0.0.7 area 0
```

```
CUNDINAMARCA(config-router)#network 172.31.2.36 0.0.0.3 area 0
CUNDINAMARCA(config-router)#
02:37:32: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.220.1 on Serial0/0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

CUNDINAMARCA(config-router)#
```

Servicio DHCP en el router Tunja, mediante el helper address, para los routers Bucaramanga y Cundinamarca.

```
Username: admin
Password:
TUNJA>en
Password:
TUNJA#conf t
TUNJA#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
TUNJA(config)#ip dhcp excluded-add
TUNJA(config)#ip dhcp excluded-address 172.31.0.1 172.31.0.2
TUNJA(config)#ip dhcp excluded-address 172.31.0.65 172.31.0.66
TUNJA(config)#ip dhcp excluded-address 172.31.1.65 172.31.1.66
TUNJA(config)#ip dhcp excluded-address 172.31.1.1 172.31.1.2
TUNJA(config)#dhcp pool VLAN10-BUCARAMANGA
^
% Invalid input detected at '^' marker.
TUNJA(config)#ip dhcp pool VLAN10-BUCARAMANGA
TUNJA(dhcp-config)#network 172.31.0.0 255.255.255.192
TUNJA(dhcp-config)#default-router 172.31.0.1
TUNJA(dhcp-config)#dns-server 172.31.2.27
TUNJA(dhcp-config)#ip dhcp pool VLAN30-BUCARAMANGA
TUNJA(dhcp-config)#network
% Incomplete command.
TUNJA(dhcp-config)#network 172.31.0.64 255.255.255.192
TUNJA(dhcp-config)#def
TUNJA(dhcp-config)#default-router 172.31.0.65
TUNJA(dhcp-config)#dns
TUNJA(dhcp-config)#dns-server 172.31.2.27
TUNJA(dhcp-config)#ip dhcp pool VLAN20-CUNDINAMARCA
TUNJA(dhcp-config)#network 172.31.1.64 255.255.255.192
TUNJA(dhcp-config)#def
```



```
TUNJA(dhcp-config)#default-router 172.31.1.65
TUNJA(dhcp-config)#dn
TUNJA(dhcp-config)#dns-server 172.31.2.27
TUNJA(dhcp-config)#ip dhcp pool VLAN30-CUNDINAMARCA
TUNJA(dhcp-config)#network 172.31.1.0 255.255.255.192
TUNJA(dhcp-config)#def
TUNJA(dhcp-config)#default-router 172.31.1.1
TUNJA(dhcp-config)#dn
TUNJA(dhcp-config)#dns-server 172.31.2.27
TUNJA(dhcp-config)#
```

## HELPER-ADDRESS BUCARAMANGA

### User Access Verification

```
Username: admin
Password:
BUCARAMANGA>en
Password:
BUCARAMANGA#conf t
BUCARAMANGA#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
BUCARAMANGA(config)#
BUCARAMANGA(config)#int g0/0.10
BUCARAMANGA(config-subif)#ip hel
BUCARAMANGA(config-subif)#ip helper-address 172.31.2.33
BUCARAMANGA(config-subif)#int g0/0.30
BUCARAMANGA(config-subif)#ip helper-address 172.31.2.33
BUCARAMANGA(config-subif)#
```

## HELPER-ADDRESS CUNDINAMARCA

### User Access Verification

```
Username: admin
Password:
CUNDINAMARCA>en
Password:
CUNDINAMARCA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CUNDINAMARCA(config)#int g0/0.20
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip helper-address 172.31.2.37
CUNDINAMARCA(config-subif)#int g0/0.30
```

```
CUNDINAMARCA(config-subif)#ip helper-address 172.31.2.37  
CUNDINAMARCA(config-subif)#
```

## CONFIGURACIÓN DHCP EN LAS TERMINALES

Ilustración 28: Evidencia DHCP pc0




Ilustración 29: Evidencia DHCP pc1




Ilustración 30: Evidencia DHCP pc4




Ilustración 31: Evidencia DHCP pc4





Ilustración 32: Evidencia ip estatica de servidor interno



Configuración de NAT estático y de sobrecarga.

Username: admin

Password:

TUNJA>en

Password:

TUNJA#conf t

TUNJA#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

TUNJA(config)#ip nat inside source static 172.31.2.27 209.165.220.3

Establecer una lista de control de acceso de acuerdo con los criterios señalados.

Username: admin

Password:

TUNJA>en

Password:

TUNJA#conf t

TUNJA#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

TUNJA(config)#ip nat inside source static ?

% Unrecognized command

TUNJA(config)#ip nat inside source static?

% Unrecognized command

TUNJA(config)#ip nat inside source static 172.31.2.27?

% Unrecognized command

TUNJA(config)#ip nat inside source static 172.31.2.27 209.165.220.3

^

% Invalid input detected at '^' marker.

TUNJA(config)#

TUNJA(config)#

TUNJA(config)#ip nat inside source static 172.31.2.27 209.165.220.3

^

% Invalid input detected at '^' marker.

TUNJA(config)#ip nat inside source static 172.31.2.27 209.165.220.3

TUNJA(config)#

TUNJA(config)#access list 1 permit 172.0.0.0 0.255.255.255

^

```
% Invalid input detected at '^' marker.
TUNJA(config)#access-list 1 permit 172.0.0.0 0.255.255.255
TUNJA(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
TUNJA(config)#int g0/1
TUNJA(config-if)#ip nat outside
TUNJA(config-if)#int g0/0.1
TUNJA(config-subif)#ip nat inside
TUNJA(config-subif)#int g0/0.20
TUNJA(config-subif)#ip nat inside
TUNJA(config-subif)#int g0/0.30
TUNJA(config-subif)#ip nat inside
TUNJA(config-subif)#int s0/0/0
TUNJA(config-if)#ip nat inside
TUNJA(config-if)#int s0/0/1
TUNJA(config-if)#ip nat inside
TUNJA(config-if)#exit
TUNJA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.220.2
TUNJA(config)#router ospf 1
TUNJA(config-router)#def
TUNJA(config-router)#default-information originate
TUNJA(config-router)#
TUNJA(config-router)#
```

Habilitar las opciones en puerto consola y terminal virtual

## CONCLUSIONES

Con la realización de la prueba de habilidades práctica CCNA se evidenció la importancia de la temática abordada durante el curso, un aspecto que se resalta es que aunque de forma muy básica se logró aprender a configurar dispositivos de una red usando el simulador packet tracer, el cual fue muy útil para el desarrollo de todas las tareas.

Como conclusión también me queda por afirmar que la temática vista fue muy extensa y el tiempo para su desarrollo fue muy limitado, sería bueno que esta clase de cursos “diplomados” tuvieran mayor tiempo para el desarrollo efectivo de los conceptos, ejercicios y tareas, pues de esta manera el aprendizaje sería más productivo y el curso cumpliría totalmente el objetivo para el cual fue diseñado... “formar ingenieros o técnicos con amplios conocimientos en redes”

## BIBLIOGRAFÍA

- CISCO. (2014). Enrutamiento Dinámico. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module7/index.html#7.0.1.1>
- CISCO. (2014). OSPF de una sola área. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module8/index.html#8.0.1.1>
- CISCO. (2014). Listas de control de acceso. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module9/index.html#9.0.1.1>
- CISCO. (2014). DHCP. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module10/index.html#10.0.1.1>
- Vesga, J. (2014). Principios de Enrutamiento [OVA]. Recuperado de [https://1drv.ms/u/s!AmIJYei-NT1lhgOyjWeh6timi\\_Tm](https://1drv.ms/u/s!AmIJYei-NT1lhgOyjWeh6timi_Tm)